

ARIS

ARCHIMATE® 3.X ユーザー ガ イド

バージョン 10.0 - SERVICE RELEASE 27 AND HIGHER

2024 年 10 月

This document applies to ARIS Version 10.0 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2010-2024 Software GmbH, Darmstadt, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of Software GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software GmbH and/or its subsidiaries is located at <https://softwareag.com/licenses>.

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software GmbH Products / Copyright and Trademark Notices of Software GmbH Products". These documents are part of the product documentation, located at <https://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with Software GmbH.

目次

目次	1
1 はじめに.....	1
2 ArchiMate® 3.x モデル.....	2
2.1 ArchiMate® 3.x モデルの作成.....	2
2.2 ArchiMate® モデルの表示方法の変更	3
2.3 ArchiMate® 要素と ArchiMate (以外の) モデルの連携方法について	3
2.4 新規モデルをアサインする	4
2.5 既存モデルをアサインする	4
2.6 ArchiMate 以外のモデルでの ArchiMate® 要素の再使用	5
3 ArchiMate® 3.x の管理	6
3.1 シンボル パレットの変更	6
3.2 カスタム ArchiMate® ビューポイント付きフィルターを作成する.....	7
3.3 ArchiMate® 3.x フィルターのインポート.....	9
3.4 コンソリデーションされたメソッド フィルターの作成	10
4 ArchiMate® Model Exchange File Format	11
4.1 ArchiMate® 3.x モデルのインポート	11
4.2 ArchiMate® 3.x モデルのエクスポート	15
4.3 ArchiMate® マッピングの設定	17
5 重要情報.....	21
5.1 ARIS オブジェクトとシンボル タイプへの ArchiMate® 要素のマッピング方法について.....	21
5.2 ArchiMate® 3.x シンボルのデフォルト パレットの表示について	24
5.3 ArchiMate® 3.x の関係について.....	25
5.4 ArchiMate® 3.x フィルターに含まれるビューポイントについて.....	26
5.5 ArchiMate® に関する情報	27
6 法的情報.....	28
6.1 ドキュメンテーションの範囲	28
6.2 サポート	28

1 はじめに

この文書では、ARIS Architect と ARIS Designer 10 SR2 以降のバージョンの ArchiMate® 3.x の使用方法と設定について説明します。

「ArchiMate® 3.x のモデリング」『2ページ』の章は、ArchiMate® 3.x の内容を設定する必要がある ArchiMate® モデラーが主な対象です。

「ArchiMate® の管理」『6ページ』の章は、複数のモデラーに効果的なモデリング環境を提供するための前提条件を満たす必要がある ArchiMate® 管理者が主な対象です。

「ArchiMate® Model Exchange File Format」『11ページ』の章では、他の ArchiMate® ツールとの間で ArchiMate® ファイルをインポートまたはエクスポートする必要がある ArchiMate® 管理者が主な対象です。

「重要情報」の章では、ArchiMate® 3.x の要素『21ページ』と関係『25ページ』が ARIS でどのようにマッピングおよび視覚化『24ページ』されるかについて、詳しく記載されています。

関連項目 ArchiMate® に関する情報『27ページ』

2 ArchiMate® 3.x モデル

ArchiMate® 3.x モデルは、標準の [ArchiMate® ビューポイント] 『26ページ』モデル タイプ、または組織用に選択されたカスタムの [ArchiMate® ビューポイント] モデル タイプを使用して作成または更新することをお勧めします。各ビューポイントには、ArchiMate® メタモデルの要素と関係のサブセットが含まれ、特定のユーザー層が対象になります。ARIS で [ArchiMate® ビューポイント] モデル タイプを開いた場合、[シンボル] バーには関連する ArchiMate® 要素のみが表示されます。

新しい ArchiMate® 3.x モデルの作成にはさまざまなオプションを利用できます。




2.1 ArchiMate® 3.x モデルの作成

新しい ArchiMate® 3.x モデルの作成にはさまざまなオプションを利用できます。以下の手順は、ARIS Architect および ARIS Designer クライアントの エクスプローラー の使用する手順の説明です。

必要条件

- 適切なメソッド フィルター ([ArchiMate® 3.x] など) を使用してデータベースにログオンしていること。
- モデルがベースとするモデル タイプが、使用するメソッド フィルターで許可されていること。

手順

1. [ARIS] の [エクスプローラー] をクリックします。
2. [ナビゲーション] バーがまだアクティブでない場合は、バー パネルで  [ナビゲーション] をクリックします。
3. 関連するデータベースを開きます。
データベースをはじめて開く際、データベースを開くときに適用するフィルターと、モデルに使用する言語を指定できます。[完了] をクリックします。
4. モデルを保存するグループをクリックします。
5.  [新規作成] の  [モデル] をクリックします。[モデル ウィザード] が開きます。
6. [ArchiMate モデル(3.x)] モデル タイプを選択します。
7. 必要な設定を指定して、[完了] をクリックします。

選択したグループにモデルが作成され、表示される新しいタブで編集できます。


2.2 ArchiMate® モデルの表示方法の変更

新しい ArchiMate® 3.x モデルの表示方法を変更するためには、さまざまなオプションを利用できます。以下の手順は、ARIS Architect および ARIS Designer クライアントの エクスプローラー の使用する手順の説明です。

必要条件

モデルを編集のために ARIS Architect または ARIS Designer クライアントで開いている。

手順

1. [ARIS] の [ヘルプ] をクリックします。ヘルプの開始ページがブラウザーに開きます。
2. [ARIS を使用する] をクリックします。ARIS ヘルプが別のブラウザー タブに開きます。
3. [目次] タブで [モデルを作成します] の [ARIS モデル] をクリックします。たとえば、モデルの表示方法を変更するために選択したトピックをクリックします。
 - モデル アイテムをグリッドに合わせて整列する
 - モデル アイテムのサイズを合わせる
 - 重なり合うモデル アイテムの配置の変更
 - モデル属性の配置
4. たとえば、オブジェクトを編集するために [オブジェクトの使用] の [基本] を選択します。
 - オブジェクト サイズの変更
 - オブジェクトを単色で塗りつぶす
 - 書式のコピー/貼り付け
 - オブジェクト属性の配置
5. モデルを適切に編集するために [モデル] タブに戻ります。
6.  [保存] をクリックします。

モデルの表示方法が、必要に応じて変更されました。

2.3 ArchiMate® 要素と ArchiMate (以外の) モデルの連携方法について


ARIS アサインメントは、ArchiMate® 要素などのオブジェクト オカレンスからモデルに移動する機能です。このモデルは、UML や BPMN などのほかのモデリング言語での記述が可能です。この方法で ArchiMate® ユーザーはアーキテクチャ ランドスケープ モデルから設計仕様モデルまでに掘り下げることができます。

アサインメントは、業務プロセスなどのおおまかに得られた ArchiMate® 要素から、BPMN collaboration diagram などの詳細な仕様モデルに移動するのに使用されます。

2.4 新規モデルをアサインする

既存モデルで ArchiMate® 要素が (まだ) 詳細に指定されていない場合は、新しいモデルをオブジェクトにアサインできます。アサインメントにより、モデルを使用してオブジェクトをより詳しく説明できます。

手順


1. オブジェクトを右クリックし、[新規作成] の  [アサインメント] を選択します。
ARIS UML Designer を含むライセンスを使用している場合、[アサインメントの作成] ダイアログ ボックスが開きます。[ARIS モデル] をクリックします。[アサインメント ウィザード] が開き、[新規モデル] オプションが有効になります。
メソッドに準拠している、選択したモデルにアサインすることのできるモデル タイプが選択できます。
2. モデル タイプを選択します。
3. [次へ] をクリックします。
4. 新規モデルの保存先のグループを選択します。
5. [完了] をクリックします。

新規モデルが開き、アサイン先のオブジェクトの名前が付きます。この ArchiMate® 要素の詳細な指定のモデリングを開始できます。

2.5 既存モデルをアサインする

オブジェクトに既存モデルをアサインできます。アサインメントにより、モデルを使用してオブジェクトをより詳しく説明できます。

手順



1. オブジェクトを右クリックし、[新規作成] の  [アサインメント] を選択します。
ARIS UML Designer を含むライセンスを使用している場合、[アサインメントの作成] ダイアログ ボックスが開きます。[ARIS モデル] をクリックします。[アサインメント ウィザード] が開きます。
2. [既存モデル] オプションを選択します。
メソッドに準拠している、選択したモデルにアサインすることのできるモデル タイプが選択できます。
3. モデル タイプを選択します。
4. [次へ] をクリックします。
5. モデルが配置されているグループを選択します。
6. モデルの名前を選択します。
7. [完了] をクリックします。


選択したモデルが、手順が開始された ArchiMate® 要素にアサインされます。

2.6 ArchiMate 以外のモデルでの ArchiMate® 要素の再使用

ArchiMate (以外の) モデルで記述されている ArchiMate® 要素は、そのオブジェクト タイプが ARIS メソッドとフィルターでモデルに許可されていれば、再使用できます。

手順

1. ArchiMate® 要素を選択します。
2.  [コピー] をクリックするか、キーボード ショートカットの <Ctrl> + <C> を使用します。
3. 目的のモデルに変更します。
4.  [貼り付け] をクリックするか、キーボード ショートカットの <Ctrl> + <V> を使用します。
5. モデルで、オブジェクトを貼り付ける位置を決めてクリックします。

ArchiMate® 要素がオカレンス コピーとして再使用されます。定義コピーとして使用する場合は、[開始] タブ バーで  [貼り付け] の [オブジェクト定義コピー] をクリックします。



メモ

再使用された ArchiMate® 要素は 1 つのオブジェクト定義を共有します。[名前] など、属性の 1 つを変更すると、そのオブジェクト オカレンスがあるすべてのモデルでただちに表示されます。

3 ArchiMate® 3.x の管理

3.1 シンボル パレットの変更

ARIS 9 以降では、ほとんどの ARIS でサポートされているメソッドのシンボル パレットのスタイルが見直されました。

ARIS デフォルト パレット (クラシック)	
ARIS デフォルト パレット	

組織がクラシック シンボル パレット、つまり ArchiMate® 3.x 仕様のシンボルに近い ArchiMate® シンボルの使用を引き続き使用する場合、データベースのプロパティを変更すれば可能です。

必要条件

ARIS Architect でデータベースにログオンしていること。「データベース管理者」利用権限を持っていること。

手順

1. データベースにログオンします。
2. データベース名を右クリックし、**i** [プロパティ] をクリックします。
3. [パレットとメソッド フィルター] をクリックします。
4. [シンボル パレット] フィールドで、[ARIS デフォルト パレット] または [ARIS デフォルト パレット(クラシック)] を選択します。
5. [OK] をクリックします。
6. データベースをログオフしてから、再びログオンします。

このデータベースで使用されるシンボル パレットは、**ARIS Advanced Architect** と **ARIS Advanced** ユーザーの両方に対して変更されます。

ワンポイント

同じデータベース内でデフォルトとクラシックのパレット シンボルを混ぜる場合は、データベース シンボル パレットをメソッド フィルターで上書きすることができます。デフォルト パレットを使用する ARIS データベースの指定にある ArchiMate® シンボルを使用する場合は、ユーザー定義シンボルとしてインポートできます。シンボルを使用するフィルターと ZIP アーカイブは、ARIS インストール メディアの Content\ArchiMate 3\3.x\Symbols ディレクトリにあります（「3.x」を目的の ArchiMate® バージョンと置き換えます）。











3.2 カスタム ArchiMate® ビューポイント付きフィルターを作成する


フィルターは、統一モデリングおよびすばやい評価をサポートするための効果的な手段です。

必要条件

このテナントの設定管理者であること。

手順

1. ARIS Architect で、[ARIS] から  [管理] をクリックします。
2.  [設定]、 [メソッド]、 [モデル タイプ] の順にクリックします。
3. [ArchiMate® モデル(3.x)] を右クリックし、[新規作成]、[モデル タイプの派生] の順に選択します。[モデル タイプの派生] ウィザードが開きます。
4. カスタム ArchiMate® ビューポイントに一意の名前と説明 (オプション) を追加します。
5. [モデル タイプの派生] ウィザードの次の手順にしたがって、カスタム属性、シンボル、接続線を追加するか、[完了] を直接クリックします。
6. [ARIS] の [エクスプローラー] をクリックします。
7. サーバーを右クリックし、[新規作成]、 [データベース] の順にクリックしてから、「<会社名> フィルター データベース」と名前を付けます。
<会社名> の代わりにユーザーの会社名を使用します。
8. [OK] をクリックします。
9. データベースにログオンします。
10. グループを右クリックし、[新規作成]、 [モデル] の順にクリックします。
[モデル ウィザード] が開きます。
11. 新しく作成されたモデル タイプを検索し、意味のある名前を追加してから [完了] をクリックします。
モデルの名前が付いた新しいタブが開きます。
12. ここで、このカスタム ArchiMate® ビューポイントで使用できるすべての要素をモデル化します。
1つのタイプに対して1回以上、それぞれのモデル属性、シンボル、オブジェクト属性、オブジェクト アサインメント、接続線、接続線属性を指定する必要があります。たとえば、業務ファンクションに対応するフィルターで [説明 (短)] をアクティブにするには、[ファンクション] オブジェクト タイプの [説明 (短)] 属性に何らかの文字を追加します。
13. 完了したら、[ARIS] の  [すべて保存] をクリックします。
14. ARIS Architect で、[ARIS] から  [管理] をクリックします。
15.  [設定] の  [表記規則] をクリックします。

16. § [フィルター] を右クリックし、[新規作成] の  [フィルター] をクリックします。
[フィルター ウィザード] が開きます。
17. フィルターに意味のある名前と説明を付けて、[次へ] をクリックします。
ワンポイント: 時間とともに変更を追いかける説明 (誰が、いつ、何を変更したか) を作成します。
18. 手順 2 の [作成モードの選択] で [自動的に作成する] をアクティブにします。
19. 手順 3 の [データベースの選択] で [<会社名> フィルター データベース] をクリックし、[完了] をクリックします。

これで、カスタム ビューポイントを含む新しいフィルターが使用できます。 フィルターを使用するには、このフィルターを使用してデータベースにもう一度ログオンします。フィルターをユーザーまたはユーザー グループに割り当てます。

メモ

カスタム ビューポイント付きフィルターとその他の既存フィルター ([ArchiMate® 3.x] フィルターなど) を結合『10 ページ』する、新しいコンソリデーションされたフィルターを作成できます。

3.3 ArchiMate® 3.x フィルターのインポート

ArchiMate® 3.x は ARIS 10 SR1 以降サポートされています。これは、ARIS Connect サーバーにデフォルトで含まれています。ARIS Design Server では、ArchiMate®拡張パックが必要です。ArchiMate® 3.x フィルターをインポートすると、ARIS メソッドで 25 個の追加の [ArchiMate® ビューポイント] モデル タイプが使用できるようになります『26ページ』。







警告

同じ GUID のフィルターが既に存在する場合は、上書きされます。フィルターをマージするには、まず、現在のフィルターを複製してから、フィルターの古いバージョンをインポートします。その後、2 つのバージョンをマージできます。

必要条件

- ARIS インストール メディアの Content\ArchiMate 3\3.x フォルダーにアクセスできること。
- 管理者権限を持っていること。

手順

1. ARIS Architect で、[ARIS] から  [管理] をクリックします。
2. [ナビゲーション] バーがまだアクティブでない場合は、バー パネルで  [ナビゲーション] をクリックします。
3. ナビゲーションで、 [設定] の  [表記規則] をクリックします。
4.  [フィルター] を右クリックして、 [フィルターのインポート] を選択します。[フィルターのインポート] ダイアログ ボックスが開きます。
5. インポート パスと、[ArchiMate® 3.x] フィルター ファイルの名前を選択します。
6. [OK] をクリックします。

選択したフィルターがインポートされ、追加の [ArchiMate® ビューポイント] モデル タイプが ARIS メソッドに追加されます。これを使うには、すべてのデータベースをログオフしてから、このフィルターを使って再びログオンします。






3.4 コンソリデーションされたメソッド フィルターの作成

フィルターは、統一モデリングおよびすばやい評価をサポートするための効果的な手段です。

必要条件

このテナントの設定管理者であること。

手順

1. ARIS Architect で、[ARIS] から  [管理] をクリックします。
 2.  [設定] の  [表記規則] をクリックします。
 3.  [フィルター] を右クリックし、[新規作成] の  [フィルター] をクリックします。
[フィルター ウィザード] が開きます。
 4. フィルターに意味のある名前と説明を付けて、[次へ] をクリックします。
ワンポイント: 時間とともに変更を追いかける説明 (誰が、いつ、何を変更したか) を作成します。
 5. 手順 2 の [作成モードの選択] で [フィルターをマージする] をアクティブにします。
 6. 手順 3 の [フィルターの選択] で、マージするフィルターを 2 つ以上クリックし、[完了] をクリックします。
- これで、新しくコンソリデーションされたフィルターが使用できます。ログオンしたユーザーは、このコンソリデーションされたフィルターを選択できます。

4 ArchiMate® Model Exchange File Format

ArchiMate® Model Exchange File Format (AMEFF) がサポートされています。これは The Open Group の標準で、ArchiMate® の内容を AMEFF をサポートするツール間で容易に交換できるようになります。

ARIS は、ArchiMate® 2.1 と ArchiMate® 3.x について、AMEFF 形式を使用してその他のツールから ArchiMate® 内容をインポートできます。

ArchiMate® の内容をエクスポートする場合、ArchiMate 2 を選択して ArchiMate® 2.1 形式で内容をエクスポートするか、あるいは ArchiMate 3 を選択して ArchiMate® 3.x 形式で内容にエクスポートできます。

4.1 ArchiMate® 3.x モデルのインポート

ArchiMate® 3.x モデルを使用した AMEFF ファイルをグループにインポートし、そのインポートで既存のモデルとオブジェクトを更新するか、または新しいモデルとオブジェクトを作成するかを指定できます。

必要条件

- グループに対する読取権限、書込権限、および削除権限を持った状態で、ARIS Architect にログオンしていること。
- インポートする AMEFF ファイル『11ページ』があること。

手順

1. [ARIS] の [エクスプローラー] をクリックします。
2. グループを右クリックし、[インポート] の [ArchiMate ファイル] をクリックします。
3. ArchiMate® Model Exchange File Format (AMEFF) と互換性のある XML ファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
4. 選択したグループのインポート戦略を指定します。
インポートで既存のモデルとオブジェクトを更新し、競合の解決を指定する場合は、[既存モデルおよびオブジェクトを更新] を選択します。
インポートで、既存のモデルとオブジェクトはそのままにして、新しいモデルとオブジェクトを作成する場合は、[新しいモデルおよびオブジェクトを作成] を選択します。
5. 組織ビューポイントを ARIS グループにインポートする場合は、[組織を ARIS グループとしてインポート] を有効にします。
6. インポートのシミュレーションを実行する場合は、[テスト モード] を有効にします。この場合、データベースにデータはインポートされません。
7. [次へ] をクリックします。
8. ArchiMate インポート設定を確認して、[完了] をクリックします。

設定に応じて、ArchiMate® 内容がグループにインポートされるか、インポートのシミュレーションが実行されます。ファイル インポートについて、結果ダイアログに通知されます。インポート結果のタブに、インポートされるモデル、オブジェクト、グループの問題に関するメッセージが表示されます。それぞれのインポートされるモデルとオブジェクトの情報には、名前、タイプ、状態（新規または更新済み）、パス、元のパス（モデルやオブジェクトが移動された場合）があります。それぞれのインポートされるグループの情報には、名前、状態（新規または更新済み）、パス、元のパスがあります。

警告

インポート ファイルに ARIS メソッドで設定されていないカスタム ビューポイントが含まれていると、[ArchiMate インポートの問題を無視する] ダイアログ ボックスが表示されます。

[OK] をクリックすると、インポートは続行されます。ただし、まだ設定されていないカスタム ビューポイントからの概念は、代わりに [ArchiMate モデル (3.1)] モデル タイプにマッピングされます。

カスタム ビューポイントをインポートするには、まず、設定のインポートでビューポイントを作成してマッピングする必要があります。

メモ

インポート後、モデルで非表示の関係が使用されていると、警告が表示されます。非表示の関係（「入れ子」モデリングで使用されます）は ArchiMate® 標準で使用できます。そのような関係は、ARIS リポジトリでは接続線として捉えられます。そのため、そのような警告は情報がインポート中に失われることを示しません。



図 1: ArchiMate® インポート方法




図 2: ArchiMate® インポート設定




図 3: ArchiMate® インポートに関する問題




図 4: 非表示の関係が使用されている場合のインポート後の警告


4.2 ArchiMate® 3.x モデルのエクスポート

既存の ArchiMate® 3.x モデルをエクスポートできます。

必要条件

グループに対する読取以上の権限を持った状態で ARIS Architect にログインしていること。

手順

1. エクスプローラーで [メイン グループ] を右クリックしてから  [検索] をクリックし、エクスポートする必要があるすべての ArchiMate® モデルの一覧を検索結果に表示します。
ワンポイント: 属性フィルターとモデル属性 (またはモデル属性の組み合わせ) を使用すると、すべてのモデルをデータベースからすばやく検索できます。
2. 検索結果からすべての目的のモデルを選択し、選択内容を右クリックして、[エクスポート] の [ArchiMate ファイル] をクリックします。[ArchiMate ファイルの選択] ウィザード ページが開きます。
3. エクスポート ファイルの名前を指定し、[次へ] をクリックします。
4. エクスポート言語を選択し、[次へ] をクリックします。
5. ArchiMate エクスポート設定を選択して、[完了] をクリックします。
6. ArchiMate ファイル エクスポートが完了したら、[OK] をクリックします。

ArchiMate® 3.x モデルが ArchiMate® Model Exchange File Format (AMEFF 『11ページ 』) ファイルにエクスポートされました。




図 5: ArchiMate® エクスポート設定











4.3 ArchiMate® マッピングの設定

ARIS では、追加設定なしで ArchiMate® 仕様の一覧にあるすべての ArchiMate® 要素とビューポイントをインポートできます。これらは、インポートした ArchiMate® 3.x フィルター 『8ページ』と、インストール メディアにあるビューポイントで提供されます。Content\ArchiMate\3.x フォルダーにビューポイント マッピングがあります。独自の派生要素とカスタム ビューポイントはあらかじめ設定する必要があります。そうしないと、AMEFF 『11ページ』ファイルのインポート中に警告が出ます。

必要条件

テナントに対して、「設定管理者」利用権限を持った状態で ARIS Architect にログオンしていること。

手順

1. ARIS Architect で、[ARIS] から  [管理] をクリックします。
2. ナビゲーションで、 [設定]、 [表記規則]、 [インポート/エクスポート]、 [ArchiMate] の順にクリックします。
3. ここでは、 言語、 プロパティ定義、 ビューポイントの ArchiMate® マッピングを設定できます。オプションで、次のように ArchiMate® マッピング設定を別の ARIS テナントにエクスポートすることもできます。
。
4. [ArchiMate] の  [ArchiMate マッピングのエクスポート] を選択します。
5. ArchiMate®マッピング設定を別の ARIS テナントからインポートする場合は、[ArchiMate] の  [ArchiMate マッピングのインポート] を選択します。

ARIS では、ArchiMate® Model Exchange File Format (AMEFF) ファイルのインポート中に、言語、プロパティ定義、およびビューポイントのカスタム名を ARIS 設定の以前から存在する要素にマッピングする準備ができています。

メモ

言語や、属性タイプ、モデル タイプは、マッピングする前に ARIS 設定で使用できるようにする必要があります。



図 6: ArchiMate® マッピング オプション




図 7: ArchiMate® 言語マッピング




図 8: ArchiMate® プロパティ定義マッピング




図 9: ArchiMate® ビューポイント マッピング

5 重要情報

このセクションでは、関連する手順を実行するために役立つバックグラウンド情報を取り扱います。

5.1 ARIS オブジェクトとシンボル タイプへの ArchiMate® 要素のマッピング方法について

ArchiMate® 要素	ARIS 10 オブジェクト タイプ	ARIS 10 シンボル タイプ
アプリケーション コラボレーション	アプリケーション コラボレーション (478)	アプリケーション コラボレーション (1582)
アプリケーション コンポーネント	アプリケーション システム タイプ (6)	アプリケーション コンポーネント (1583)
評価	評価 (405)	評価 (1659)
制約	ビジネス ルール (360)	制約 (1812)
能力	能力 (293)	能力 (1824)
ビジネス オブジェクト	クラスター/データ モデル (14)	ビジネス オブジェクト (1577)
契約	契約 (399)	契約 (1567)
提供品	提供品 (480)	提供品 (1811)
ビジネス インターフェイス	流通経路 (269)	ビジネス インターフェイス (1570)
配送ネットワーク	流通経路 (269)	配送ネットワーク (1833)
ドライバー	ドライバー (400)	ドライバー (1813)
データ オブジェクト	エンティティ タイプ (17)	データ オブジェクト (1588)
装置	装置 (482)	装置 (1834)
アプリケーション イベント	イベント (18)	アプリケーション イベント (1828)
ビジネス イベント	イベント (18)	ビジネス イベント (1576)
技術イベント	イベント (18)	技術イベント (1830)
実装イベント	イベント インスタンス (143)	実装イベント (1837)
プラトー	イベント インスタンス (143)	プラトー (1814)
施設	施設 (483)	施設 (1835)
業務ファンクション	ファンクション (22)	業務ファンクション (1572)

ArchiMate® 要素	ARIS 10 オブジェクト タイプ	ARIS 10 シンボル タイプ
ビジネス インタラクション	ファンクション (22)	ビジネス ファンクション (1573)
バリュー ストリーム	ファンクション (22)	バリュー ストリーム (1952)
ギャップ	ギャップ (397)	ギャップ (1815)
リソース	一般リソース (145)	リソース (1826)
ビジネス コラボレーション	グループ (128)	ビジネス コラボレーション (1569)
デバイス	ハードウェア コンポーネント タイプ (24)	デバイス (1590)
アプリケーション インターフェイス	IS サービス (295)	アプリケーション インターフェイス (1584)
アプリケーション ファンクション	IT ファンクション タイプ (105)	アプリケーション ファンクション (1585)
アプリケーション インタラクション	IT ファンクション タイプ (105)	アプリケーション インタラクション (1586)
アプリケーション プロセス	IT ファンクション タイプ (105)	アプリケーション プロセス (1827)
技術ファンクション	IT ファンクション タイプ (105)	技術ファンクション (1816)
技術インタラクション	IT ファンクション タイプ (105)	技術インタラクション (1831)
技術プロセス	IT ファンクション タイプ (105)	技術プロセス (1832)
成果物	情報媒体 (27)	成果物 (1596)
表現	情報媒体 (27)	表現 (1580)
意味	知識カテゴリ (230)	Meaning (1578)
場所	場所 (54)	場所 (1807)
値	必要 (267)	値 (1581)
パス	ネットワーク接続タイプ (81)	パス (1589)
ノード	ネットワーク ノード タイプ (40)	ノード (1594)
技術コラボレーション	ネットワーク ノード タイプ (40)	技術コラボレーション (1829)
コミュニケーション ネットワーク	ネットワーク タイプ (39)	コミュニケーション ネットワーク (1593)
目標	目的 (86)	目標 (1817)
材料	運用リソース タイプ (116)	材料 (1836)
ビジネス アクター	組織ユニット (43)	ビジネス アクター (1568)

ArchiMate® 要素	ARIS 10 オブジェクト タイプ	ARIS 10 シンボル タイプ
ステークホルダー	組織ユニット (43)	ステークホルダー (1818)
ビジネス プロセス	参加者 (303)	業務プロセス (1574)
プリンシパル	方針 (237)	プリンシパル (1819)
ビジネス サービス	製品/サービス (153)	ビジネス サービス (1575)
製品	製品/サービス (153)	製品 (1579)
要件	要件 (387)	要件 (1820)
ビジネス ロール	ロール (78)	ビジネス ロール (1571)
AND ジャンクション	ルール (50)	AND ジャンクション (1598)
OR ジャンクション	ルール (50)	OR ジャンクション (1810)
アプリケーション サービス	サービス タイプ (294)	アプリケーション サービス (1587)
技術インターフェイス	ソケット (296)	技術インターフェイス (1591)
アクションのコース	戦略 (239)	アクションのコース (1825)
グループ	構成要素 (232)	グループ (1821)
結果	成功要因 (108)	結果 (1823)
システム ソフトウェア	システム ソフトウェア (479)	システム ソフトウェア (1595)
ワーク パッケージ	タスク (137)	ワーク パッケージ (1822)
技術サービス	技術サービス (481)	技術サービス (1592)

5.2 ArchiMate® 3.x シンボルのデフォルト パレットの表示について

デフォルト パレットには、次のオブジェクト シンボルが含まれています。

場所	アプリケーションコンポー...	ドライバー
ビジネス アクター	アプリケーションコラボレ...	評価
ビジネス ロール	アプリケーションインター...	値
ビジネス コラボレーション	アプリケーションファンク...	意味
ビジネス インターフェイス	アプリケーションサービス	ゴール
ビジネス プロセス	データオブジェクト	結果
ビジネス ファンクション	施設	プリンシパル
ビジネス サービス	装置	要件
ビジネス イベント	材料	制約
ビジネス オブジェクト	ノード	リソース
契約	デバイス	能力
表現	システムソフトウェア	アクションのコース
AND ジャンクション	技術インターフェイス	ワーク パッケージ
グループ	技術サービス	提供品
	コミュニケーション ネット...	プラトール
	パス	ギャップ

図 10: ArchiMate® 3.x: デフォルト パレット

5.3 ArchiMate® 3.x の関係について

以下の ArchiMate® 3.x の関係が存在します。




図 11: ArchiMate® 3.x: 関係

5.4 ArchiMate® 3.x フィルターに含まれるビューポイントについて

ビューポイントには、ArchiMate® 要素のサブセットとその関係対象としている特定のステークホルダーが含まれます。次の例のビューポイントは、グラフィック ビュー (図) の作成を容易にする ArchiMate 3.x フィルターで使用できます。

基本ビューポイント

- 組織ビューポイント
- ビジネス プロセスの連携ビューポイント
- 製品ビューポイント
- アプリケーションの連携ビューポイント
- アプリケーションの使用ビューポイント
- アプリケーションの構造ビューポイント
- 導入と配置のビューポイント
- 技術ビューポイント
- 技術の使用ビューポイント
- 情報構造ビューポイント
- サービス実現ビューポイント
- 物理ビューポイント
- 階層化ビューポイント

動機付けビューポイント

- ステークホルダービューポイント
- 目標達成ビューポイント
- 要件達成ビューポイント
- 動機付けビューポイント

戦略ビューポイント

- 戦略ビューポイント
- 能力マップ ビューポイント
- 結果達成ビューポイント
- リソース マップ ビュー ポイント
- バリュー ストリーム ビューポイント

導入と移行ビューポイント

- プロジェクト ビューポイント
- 移行ビューポイント
- 導入と動機付けのビューポイント

5.5 ArchiMate® に関する情報

- ArchiMate® 3.2 使用、2022 年、The Open Group
- ArchiMate® Model Exchange File Format for the ArchiMate® Modeling Language、Version 3.1、2019 年 11 月 15 日、The Open Group

6 法的情報

6.1 ドキュメンテーションの範囲

提供されている情報では、印刷が行われた時点における設定および機能について説明しています。ドキュメンテーションとソフトウェアの生産サイクルが異なるため、設定や機能に関する説明が、実際の設定や機能と異なることがあります。相違に関する情報は製品に付属しているリリース ノートに記載されています。リリース ノートをお読みになり、記載されている情報を考慮して製品をインストール、設定、および使用してください。

Software GmbH によって提供されるコンサルティング サービスを利用せずにシステムの技術的機能と業務機能をインストールする場合は、インストールするシステム、その目的、対象システム、さまざまな依存性などに関して広範な知識が必要です。プラットフォームの数が多く、ハードウェアとソフトウェアの設定が相互に依存するので、特定のインストール シナリオしか説明できません。すべての設定と依存性を記述することはできません。

各種の技術を組み合わせる場合は、製造元の指示（特にインターネット ページに公開されたリリースに関するお知らせ）に従ってください。承認されているサードパーティ システムが正しく機能すること、および正しくインストールされることの保証はいたしかねます。また、サードパーティ システムはサポートしていません。必ず、該当の製造元のインストール マニュアルに記載されている手順に従ってください。問題がある場合は、製造元にお問い合わせください。

サードパーティ システムのインストールにサポートが必要な場合は、最寄りの Software GmbH の販売部門にお問い合わせください。このような製造元またはお客様固有の変更は、Software GmbH の標準ソフトウェア保守契約の対象ではありません。このような変更は、それを特別に要請し、同意した場合にのみ実行できます。

6.2 サポート

ユーザーが実行できない特定の機能について質問がある場合は、最寄りの Software GmbH の営業担当『<https://www.softwareag.com/corporate/company/global/offices/default.html>』までお問い合わせください。詳細情報とサポートについては、弊社の Web サイトをご利用ください。

サポート契約が有効な場合は、グローバル サポート ARIS (+800 ARISHELP) までお問い合わせください。ご利用の電話会社でこの番号が使用できない場合は、弊社のグローバル サポートの連絡先ディレクトリを参照してください。

製品の文書に関して問題がある場合は、documentation@softwareag.com 『<mailto:documentation@softwareag.com>』までメールを送信することもできます。

ARIS COMMUNITY

- 製品、更新、修正のダウンロード
- 情報、専門家の記事、問題解決、ビデオ、他の ARIS ユーザーとのコミュニケーションが見つかります

アカウントをまだお持ちでない場合は、ARIS Community にてご登録ください。

製品トレーニング

Learning Portal (ラーニング ポータル) に有用な製品トレーニング資料があります。

テック コミュニティ

弊社のテック コミュニティ Web サイトにて、Software GmbH の専門家とコラボレーションできます。以下は、ここでできることです。

- 膨大なナレッジ ベースの閲覧
- ディスカッション フォーラムでの質問し、答えを見つける
- 最新の Software GmbH ニュースと発表の入手
- コミュニティの調査
- 弊社のパブリック GitHub と Docker リポジトリにアクセスして、追加的な Software GmbH リソースを発見する

製品サポート

Software GmbH 製品のサポートは、ライセンスを付与されたお客様に対して弊社の Empower Portal 『<https://empower.softwareag.com/see>』を通じて提供されます。このポータルは多くのサービスは、アカウントを必要とします。またお持ちでない場合は、申請できます。アカウントがあれば、以下ができます。

- 製品機能の追加リクエスト
- ナレッジ センターで技術情報とワンポイントを検索する
- 早期の警告と重要な警告のサブスクリプション
- サポート インシデントの開始と更新