

# ARIS PROCESS PERFORMANCE MANAGER SYSTEMARCHITEKTUR

VERSION 10.5.10 AND HIGHER  
OKTOBER 2024

This document applies to ARIS Process Performance Manager Version 10.5.10 and to all subsequent releases.

Specifications contained herein are subject to change and these changes will be reported in subsequent release notes or new editions.

Copyright © 2000–2024 Software GmbH, Darmstadt, Germany and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors.

The name Software AG and all Software GmbH product names are either trademarks or registered trademarks of Software GmbH and/or its subsidiaries and/or its affiliates and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

Detailed information on trademarks and patents owned by Software GmbH and/or its subsidiaries is located at <https://softwareag.com/licenses>.

This software may include portions of third-party products. For third-party copyright notices, license terms, additional rights or restrictions, please refer to "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products". For certain specific third-party license restrictions, please refer to section E of the Legal Notices available under "License Terms and Conditions for Use of Software GmbH Products / Copyright and Trademark Notices of Software GmbH Products". These documents are part of the product documentation, located at <https://softwareag.com/licenses> and/or in the root installation directory of the licensed product(s).

Use, reproduction, transfer, publication or disclosure is prohibited except as specifically provided for in your License Agreement with Software GmbH.

## Inhalt

|         |                                                               |    |
|---------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1       | Allgemein.....                                                | 1  |
| 2       | Überblick.....                                                | 2  |
| 2.1     | PPM-Mandanten-Konzept.....                                    | 2  |
| 2.2     | Systemkomponenten.....                                        | 2  |
| 2.2.1   | Infrastruktur .....                                           | 3  |
| 2.2.1.1 | ARIS PPM Cloud Agent .....                                    | 3  |
| 2.2.1.2 | ARIS Cloud Controller .....                                   | 4  |
| 2.2.1.3 | Apache Load Balancer.....                                     | 4  |
| 2.2.1.4 | Apache ZooKeeper .....                                        | 4  |
| 2.2.1.5 | Elastic Search .....                                          | 4  |
| 2.2.1.6 | Zentrale Benutzerverwaltung (User Management) .....           | 4  |
| 2.2.2   | PPM-Komponenten.....                                          | 5  |
| 2.2.2.1 | PPM-Benutzeroberfläche .....                                  | 5  |
| 2.2.2.2 | PPM-Mandantenserver .....                                     | 5  |
| 2.2.2.3 | PPM Web .....                                                 | 5  |
| 2.2.2.4 | PPM Core .....                                                | 5  |
| 2.2.2.5 | Customizing Tool Kit (CTK) .....                              | 6  |
| 2.2.3   | Datenbankserver (DBMS).....                                   | 6  |
| 2.3     | Grundlegendes zur In-Memory-Technologie .....                 | 7  |
| 3       | PPM-Netzwerk .....                                            | 9  |
| 3.1     | Netzwerkprotokolle .....                                      | 9  |
| 3.2     | Laden des PPM-Frontend .....                                  | 11 |
| 3.2.1   | HTTPS-Protokoll .....                                         | 12 |
| 3.3     | Datenkommunikation PPM-Frontend und PPM-Mandantenserver ..... | 12 |
| 3.4     | Datenkommunikation PPM--Serverkomponenten .....               | 12 |
| 3.5     | Betriebsarten der Datenübertragung .....                      | 14 |
| 3.5.1   | Komprimierte Datenübertragung (Standard).....                 | 14 |
| 3.5.2   | Direkte RMI-Datenübertragung.....                             | 15 |
| 3.5.3   | Verschlüsselte Datenübertragung .....                         | 15 |
| 4       | Verteilte PPM-Server-Systeme.....                             | 17 |
| 4.1     | Zugriff auf ein verteiltes System.....                        | 17 |
| 4.2     | Datenimport in verteilten Systemen .....                      | 18 |
| 4.3     | Aufbau eines verteilten Systems .....                         | 18 |
| 4.4     | Skaliertes System initialisieren.....                         | 19 |
| 4.5     | Skaliertes System erweitern .....                             | 20 |
| 4.6     | Einschränkungen .....                                         | 21 |
| 4.6.1   | Unterstützte Szenarien .....                                  | 21 |
| 4.6.2   | Anfragearten .....                                            | 21 |
| 5       | Konfiguration des PPM-Systems .....                           | 22 |
| 5.1     | PPM-Konfigurationsdateien.....                                | 22 |
| 5.1.1   | Aufbau.....                                                   | 22 |
| 5.1.2   | Globale Konfigurationsdateien .....                           | 22 |
| 5.1.2.1 | Registry .....                                                | 23 |
| 5.1.2.2 | TLS .....                                                     | 24 |

|             |                                                      |    |
|-------------|------------------------------------------------------|----|
| 5.1.2.3     | PPM in ein SSO-Szenario mit Kerberos einbinden ..... | 24 |
| 5.1.3       | Mandantenspezifische Konfigurationsdateien .....     | 25 |
| 5.1.3.1     | AdapterConfig .....                                  | 25 |
| 5.1.3.2     | AnalysisServer .....                                 | 25 |
| 5.1.3.3     | AnalysisServer_Log .....                             | 29 |
| 5.1.3.4     | Chart .....                                          | 29 |
| 5.1.3.5     | CNet (Communication Net) .....                       | 29 |
| 5.1.3.6     | Datenbank .....                                      | 31 |
| 5.1.3.7     | EPK .....                                            | 33 |
| 5.1.3.7.1   | Anpassung der EPK-Darstellung .....                  | 34 |
| 5.1.3.7.1.1 | Funktionsspezifische Anpassungen .....               | 36 |
| 5.1.3.7.2   | Einstellungen des EPK-Verdichters .....              | 37 |
| 5.1.3.8     | EPK-Import .....                                     | 38 |
| 5.1.3.9     | Hilfe .....                                          | 41 |
| 5.1.3.10    | Initdb .....                                         | 42 |
| 5.1.3.11    | InitSystem .....                                     | 43 |
| 5.1.3.12    | PPM in ein SSO-Szenario mit Kerberos einbinden ..... | 43 |
| 5.1.3.13    | Keyindicator .....                                   | 44 |
| 5.1.3.14    | Mail .....                                           | 47 |
| 5.1.3.15    | RE (Relation Explorer) .....                         | 48 |
| 5.1.3.16    | RMI-Server .....                                     | 51 |
| 5.1.3.17    | Report .....                                         | 51 |
| 5.1.3.18    | Server .....                                         | 57 |
| 5.1.3.19    | Server_Log .....                                     | 62 |
| 5.1.3.20    | Sysmon .....                                         | 63 |
| 5.1.3.21    | Vorlagen .....                                       | 64 |
| 6           | Rechtliche Informationen .....                       | 65 |
| 6.1         | Dokumentationsumfang .....                           | 65 |
| 6.2         | Support .....                                        | 65 |

# 1 Allgemein

Das Handbuch beschreibt die Architektur und den Betrieb von ARIS Process Performance Manager, kurz PPM. Es zeigt die Zusammenhänge und Datenflüsse zwischen den PPM-Systemkomponenten auf und stellt verschiedene Installationsarten vor. Darüber hinaus dokumentiert es die Architektur und die Funktionsweise der Software sowie die Installationseinstellungen und deren Auswirkungen.

Der technische Administrator des PPM-Systems erhält Grundwissen und Konfigurations-Know-how, das ihn bei der Inbetriebnahme und Anpassung an unterschiedliche Systemumgebungen und der Wartung unterstützt.

Das Handbuch ersetzt keine Anwender- oder Customizing-Schulung. Sondern es ist eine Referenz, die ergänzende Hinweise zu weiteren PPM-Handbüchern und der PPM-Online-Hilfe enthält.

## 2 Überblick

ARIS Process Performance Manager ist ein Werkzeug zur Analyse von real existierenden Prozessen. Die Daten der Arbeitsschritte dieser Prozesse werden aus Anwendungssystemen ausgelesen und zu Prozessinstanzen zusammengefügt. Anschließend werden Kennzahlen für diese Prozessinstanzen berechnet. PPM ermöglicht zeitnah einen umfassenden Überblick über die Prozesse eines Unternehmens und unterstützt den Benutzer beim Erkennen von Schwachstellen.

Als Repository verwendet PPM ein RDBMS, das alle Konfigurationen und Daten speichert. PPM ist als Client-Server-Applikation in Java entwickelt.


### 2.1 PPM-Mandanten-Konzept

Das PPM-Mandantenkonzept ermöglicht die unabhängige Verwaltung verschiedener Datenbestände innerhalb einer PPM-Installation. Jedem PPM-Mandanten ist ein unabhängiges Datenbankschema zugeordnet. Beim Anmelden im PPM-System gibt der Benutzer den gewünschten Mandanten an. Die Datenbankschemata können auf mehreren Datenbankservern verteilt sein.

PPM-Mandanten werden interaktiv mit Hilfe des PPM Customizing Toolkit (kurz CTK) angelegt. Detaillierte Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Handbuch **PPM Customizing Toolkit**.

### 2.2 Systemkomponenten

Kernkomponenten von PPM sind der PPM-Server und der PPM-Analyseserver. Deren Funktion wird sichergestellt durch weitere Infrastruktur-Komponenten. Der Zugriff auf die Funktionalitäten des PPM-Systems erfolgt mittels einer grafischen Benutzeroberfläche. Das nachfolgende Schaubild gibt einen Überblick über alle Komponenten des PPM Systems.



## 2.2.1 Infrastruktur

Die Infrastruktur besteht aus den Komponenten:

- ARIS PPM Cloud Agent,
- ARIS Cloud Controller,
- Apache ZooKeeper,
- Apache Load Balancer,
- Elastic Search
- Zentrale Benutzerverwaltung (User Management).

Bei der Installation wählt der Benutzer das Speichermodell, (S, M oder L), dass für die beinhalteten Dienste verwendet wird. Der Dienstname enthält das gewählte Speichermodell als Suffix.

### 2.2.1.1 ARIS PPM Cloud Agent

Der ARIS PPM Cloud Agent ist ein Service, der das Installieren, Konfigurieren, Starten, Stoppen und Überwachen von Produkt- und Infrastruktur-Komponenten erlaubt. Der ARIS PPM Cloud Agent wird während der Installation eingerichtet und startet automatisch. Unter Windows wird der ARIS PPM Cloud Agent als Dienst mit dem Namen **Software AG PPM <Version>** eingerichtet. Unter Linux kann der ARIS PPM Cloud Agent nach der Installation als Daemon-Prozess eingerichtet werden. Dazu sind jedoch root-Rechte erforderlich.



### 2.2.1.2 ARIS Cloud Controller

Der ARIS Cloud Controller ist ein Kommandozeilenprogramm, das zum Senden von Kommandos an einen aktiven ARIS PPM Cloud Agent genutzt wird.

### 2.2.1.3 Apache Load Balancer

Der Load Balancer ist den Web-Applikationsservern vorgeschaltet und verteilt die eingehenden Anfragen auf die jeweiligen Web-Server und Applikationen.

Der Apache Load Balancer ist im ARIS PPM Cloud Agent als Infrastruktur-Komponente unter dem Namen **loadbalancer\_<memorymodel>** eingerichtet.

### 2.2.1.4 Apache ZooKeeper

Produkt- und allgemeine Infrastrukturkomponenten nutzen den Apache ZooKeeper als zentralen Registrierungsdienst. Der Apache ZooKeeper speichert die Konfigurationsinformation und die Namen der registrierten Komponenten zentral. Er erlaubt verteilte Synchronisation und schafft Gruppendienste.

Der Apache ZooKeeper ist im ARIS PPM Cloud Agent als Infrastruktur-Komponente unter dem Namen **zoo\_<memorymodel>** eingerichtet.

### 2.2.1.5 Elastic Search

ElasticSearch ist eine Echtzeit-Such- und Analyse-Applikation. In der beschriebenen Architektur wird sie zum Speichern von Benutzerverwaltungs- und Revisionsdaten genutzt.

Elasticsearch ist im ARIS PPM Cloud Agent als Infrastruktur-Komponente unter dem Namen **elastic\_<memorymodel>** eingerichtet.

### 2.2.1.6 Zentrale Benutzerverwaltung (User Management)

Die webbasierte, zentrale Benutzerverwaltung **User Management** verwaltet die Benutzer, Benutzergruppen und Produktlizenzen. Die Benutzerdaten können in der Komponente **User Management** von Benutzern mit dem Funktionsrecht **Administrator** verwaltet werden. Um PPM zu registrieren, muss nach der Installation die Produktlizenz in die zentrale Benutzerverwaltung importiert werden.

Die Zentrale Benutzerverwaltung ist im ARIS PPM Cloud Agent als Infrastruktur-Komponente unter dem Namen **umcadmin\_<memorymodel>** eingerichtet.



## 2.2.2 PPM-Komponenten

### 2.2.2.1 PPM-Benutzeroberfläche

Mit dem PPM-Frontend analysiert und visualisiert der Anwender die zuvor berechneten Prozesskenndaten.

### 2.2.2.2 PPM-Mandantenserver

Jeder PPM-Mandantenserver besteht aus einem PPM-Server und einem dazu gehörigen Analyseserver. Beide Server sind als eigenständige Dienste implementiert und können somit unabhängig voneinander gestartet und beendet werden. Der PPM-Server ist Schnittstelle für das PPM-Frontend und koordiniert den Zugriff auf den Analyse- und Datenbankserver.

Der Analyseserver hält alle Prozessdaten für eine performante Analyse in einer In-Memory-Struktur vor (siehe Grundlegendes zur In-Memory-Technologie (Seite 7)).

PPM-Server und Analyseserver sind im ARIS PPM Cloud Agent als Produktkomponenten unter den Namen **<client>\_cs** und **<client>\_as** eingerichtet.

### 2.2.2.3 PPM Web

Bei PPM Web handelt es sich um einen Applikationsserver, der die folgenden Dienste anbietet:

- SAML2 Login
- Automation

PPM Web ist im ARIS PPM Cloud Agent als Produktkomponente unter dem Namen **PPM\_web** eingerichtet.

Der externe Zugriff auf die von PPM Web bereitgestellten Dienste erfolgt über den Load Balancer (siehe Apache Load Balancer (Seite 4))

### 2.2.2.4 PPM Core

PPM Core besteht aus RMI-Registries. Diese Registries sind Namensdienste, an denen die Server ihre Dienste anmelden.

Die PPM-Serverkomponenten (Analyseserver und Kommandozeilenprogramme) nutzen die RMI-Registry, um die Adressen der PPM-Server zu erfragen.

PPM Core ist in ARIS PPM Cloud Agent als Produktkomponente unter dem Namen **PPM\_core** eingerichtet.

### 2.2.2.5 Customizing Tool Kit (CTK)

Das CTK dient der Verwaltung der Mandanten und deren Konfigurationen. Neben der Systemkonfiguration, wie z. B. Spracheinstellungen, Speichereinstellungen, Datenquellen und interne Zugangsdaten, können eigene Auftragsautomatisierungen definiert werden, sowie die in der Analyse zur Verfügung stehenden Prozessstypen, Kennzahlen, Dimensionen und Attribute bearbeitet werden.

### 2.2.3 Datenbankserver (DBMS)


Der Datenbankserver (DBMS) dient dem PPM-Server und dem Datenimport als Persistenzschicht. Neben den Konfigurations-, Administrations- und Anwenderdaten (beispielsweise Favoriten) werden hier alle Prozessinstanzen sowie Data Analytics bezogene Daten abgelegt. Im Falle eines Systemausfalles können diese für die Wiederherstellung des Analyseservers verwendet werden.

Pro Mandant wird jeweils ein im DBMS zu erstellendes Datenbankschema verwendet. Eine Speicherung mandantenübergreifender Daten ist nicht erforderlich. Somit können für unterschiedliche Mandanten auch unterschiedliche Datenbankinstanzen verwendet werden.


Je nach gewünschter Systemarchitektur kann das Datenbanksystem auf dem PPM-Server selbst (two-tier architecture) oder auf einem im Netzwerk verfügbaren Server installiert werden. Da insbesondere beim Datenimport große Datenmengen ausgetauscht werden, sollte bei der Verwendung einer externen Datenbank (three-tier architecture) eine schnelle Netzwerkverbindung zwischen den Servern bestehen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie im Handbuch **PPM Datenbanksysteme**.

### Three-Tier Architecture



### Two-Tier Architecture



## 2.3 Grundlegendes zur In-Memory-Technologie

Durch die In-Memory-Technologie von PPM werden die Analyse-Daten in einer kompakten, eigens auf Analyseanfragen optimierten Hauptspeicherstruktur verwaltet. Dadurch können Anfragen um Größenordnungen schneller als mit herkömmlichen, auf Festplatten basierten Technologien beantwortet werden.

Die Hauptspeicherstrukturen werden durch den Analyseserver verwaltet. Um das Speichermanagement zu vereinfachen und ein separates Neustarten des PPM-Servers zu ermöglichen, wird dieser in einem eigenen Prozess gestartet. Für einen funktionsfähigen Mandanten müssen stets beide Prozesse aktiv sein.

Im Rahmen des Datenimports werden die speziellen Datenstrukturen des Analyseservers mit allen für die Analyse notwendigen Daten gefüllt. Werden neue Daten in das PPM-System importiert, werden die Analyse strukturen automatisch aktualisiert oder, falls notwendig, neue Strukturen erzeugt.

Um nach einem Beenden des Analyseservers (z. B. bei Neustart des Rechners oder Systemfehler) die Ausfallzeit möglichst kurz zu halten, legt der Analyseserver Wiederherstellungsdateien im Dateisystem ab. Aus diesen kann sich der Analyseserver nach einem Neustart vollständig wiederherstellen. Die initialen Wiederherstellungsdateien werden bei der Systeminitialisierung automatisch erstellt und konfigurierbar (Standard: aktiviert) bei jedem Datenimport neu generiert. Die Neugenerierung kann auch mittels des Administrations-Kommandozeilenprogramms **runppmadmin** angestoßen werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass gegebenenfalls gemachte Änderungen an der Konfiguration auch in den Wiederherstellungsdateien aktualisiert werden.

Veraltete oder fehlende Wiederherstellungsdateien werden automatisch vom System erkannt. In diesem Fall kann der Analyseserver sowie die zugehörigen Wiederherstellungsdateien aus der Datenbank neu generiert werden.

## 3 PPM-Netzwerk

PPM nutzt zum Datenaustausch Standardprotokolle des TCP/IP-Netzwerkes. Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über den Datenaustausch in einem Computernetzwerk, die Datenflüsse zwischen den PPM-Komponenten und mögliche Szenarien der PPM-Implementierung.

### 3.1 Netzwerkprotokolle

#### ALLGEMEIN

Der Informationsaustausch im Internet basiert auf dem Netzwerkprotokoll TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) und erfolgt über direkte Socket-Verbindungen. Das TCP/IP-Protokoll ist ein fehlertolerantes Protokoll, das Übertragungsfehler erkennt und beseitigt.

Ein Socket wird eindeutig durch die IP-Adresse des Rechners und eine Port-Nummer bestimmt. Das Serverprogramm erzeugt beim Start einen Socket und wartet auf Anfragen. Ein Client nimmt mit dem Server Verbindung auf, indem er zunächst einen Socket erzeugt und diesen mit dem Socket des Servers verbindet. Anschließend erfolgt der Informationsaustausch in dem vom Server-Socket vorgegebenen Protokoll. Die Verbindung kann durch Schließen des Sockets von einem der Partner beendet werden. In der Regel ist dies der Client, da der Server auf weitere Anfragen wartet.

Die Port-Nummern bis 1023 sind fest für bestimmte Übertragungsprotokolle vergeben. Sie werden "well-known ports" genannt und dürfen nur für die jeweiligen Protokolle verwendet werden. Im Internet wurden beispielsweise die folgende Zuordnungen für bestimmte Übertragungsprotokolle zu festen Port-Nummern des Servers festgelegt (in Klammern angegeben): HTTP (80), FTP (21), telnet (23), SMTP (25), POP3 (110) und HTTPS (443). Port-Nummern oberhalb 1023 werden "user ports" genannt.

Abweichend von den Standard-Port-Nummern kann die Port-Nummer für die meisten zusätzlich eingerichteten Dienste frei gewählt werden.

Eine Socket-Verbindung muss dabei innerhalb eines Netzwerkes eindeutig sein. Ein Port kann pro Netzwerkadresse nur einmal belegt werden.

#### NETZWERKSCHNITTSTELLEN

Jeder Server oder Desktop Rechner, auf dem PPM installiert werden kann, verfügt in der Regel über ein bis zwei Netzwerk-Ressourcen bzw. -Karten (auch NIC = Network Interface Card genannt). Jede NIC stellt im Netzwerk eine eindeutige Adresse (IP) bereit, unter der der Server erreichbar ist. Im Normalfall ist eine NIC für den Betrieb von PPM völlig ausreichend. Jeder Service, der von PPM bereitgestellt wird, läuft auf einer individuellen und für die NIC eindeutigen IP und Port Kombination.

Sollten mehrere NICs im Server verfügbar sein, die auch von einer Applikation genutzt werden können (Management Netzwerke sind dabei ausgeschlossen), kann PPM auch auf individuelle NIC-Adressen (IP + Port) konfiguriert werden. Die Nutzung mehrerer Netzwerkkarten wird besonders dann interessant, wenn nur eine eingeschränkte Anzahl an frei nutzbaren Ports zur Verfügung steht.

## PPM-NETZWERKPROTOKOLLE

Die Kommunikation der PPM-Komponenten untereinander basiert auf TCP/IP. Andere Protokollfamilien (z. B. IPX, SPX) werden nicht unterstützt. PPM verwendet folgende TCP/IP-Protokolle:

| Komponente      | Protokoll                  | Standard-Port |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Load Balancer   | HTTP / HTTPS               | 4080/4443     |
| RMI Registry    | RMI / TLS RMI / zipped RMI | 17500         |
| <Clientname>_cs | RMI / TLS RMI / zipped RMI | 17501 + 2*n   |
| <Clientname>_cs | HTTP / HTTPS               | 17651 + n     |
| <Clientname>_as | RMI / TLS RMI / zipped RMI | 17502 + 2*n   |
| PPM Web         | HTTP                       | 17101         |
| PPM Web         | AJP                        | 17201         |
| Elasticsearch   | HTTP                       | 17047         |
| ZooKeeper       | HTTP                       | 17050         |
| UMC             | HTTP                       | 17100         |
| UMC             | AJP                        | 17200         |
| Cloud Agent     | HTTP / HTTPS               | 17004         |

## RMI (REMOTE METHOD INVOCATION)

Die PPM-Serverkomponenten tauschen über dieses Protokoll Daten aus. Als Übertragungsstandard verwendet PPM die Protokollvariante **JRMP** (Java RMI Message Protocol). Standardmäßig erfordert das RMI-Protokoll eine direkte Socket-Verbindung.

## JDBC (JAVA DATABASE CONNECTIVITY)

Über dieses standardisierte Protokoll greifen Java-Anwendungen auf ein RDBMS zu. Die hierfür benötigten JDBC-Treiber sind nicht Bestandteil der PPM-Installation und werden vom Datenbankhersteller zur Verfügung gestellt.

## HTTP (HYPERTEXTTRANSFERPROTOCOL)

Der gesamte Datenaustausch zwischen PPM-Frontend und PPM-Server erfolgt mittels HTTP-Protokoll.

PPM verwendet dieses Protokoll lediglich zur Übertragung der HTML-Dokumentseiten, von textbasierten Konfigurationsdateien (\*.properties) und von Java-Archivdateien, die zum Ausführen der PPM-Benutzeroberfläche im Browser erforderlich sind.

Anstelle des HTTP-Protokolls können Sie auch die sichere Variante **HTTPS** einsetzen.

## 3.2 Laden des PPM-Frontend

Das PPM-Frontend kann wie folgt geladen und ausgeführt werden.

### ÜBER DIE KOMMANDOZEILE AUF DEM SERVER

Sie können das PPM-Frontend direkt auf dem Server in der Installationsumgebung starten. Dazu öffnen Sie eine Kommandozeile auf Ihrem Rechner und wechseln in folgendes Verzeichnis:

```
<PPM-Installationsverzeichnis>/ppm/server/bin/agentLocalRepo/.unpacked/<Installationszeit>_ppm-client-run-prod-<PPM Version Info>-runnable.zip/ppm/bin
```

und geben Sie dort für Windows-Betriebssysteme **runppmgui.bat** oder unter Linux **./runppmgui** zum Starten des PPM-Frontend ein.

### ÜBER DEN DOWNLOAD CLIENT

Sie können PPM als Standardanwendung in einem Web-Browser mit Hilfe des ARIS PPM Download Client starten.

Der ARIS PPM Download Client stellt zwei Komponenten bereit:

- ARIS PPM Client Downloader installiert den ARIS PPM Client Launcher und die gebündelte JRE.
- ARIS PPM Client Launcher startet den ARIS PPM Client.

Öffnen Sie den Web-Browser auf Ihrem Rechner und geben Sie die URL für den ARIS PPM Client Downloader in folgendem Format in die Adresszeile ein:

`http://<Host-Name>:<Port>/ppm`

Beispiel: `http://localhost:4080/ppm`

### ÜBER DIE WINDOWS-PROGRAMMGRUPPE

Sie können das Standard-PPM-Frontend oder PPM Analysis GUI mit Hilfe der Windows-Programmgruppe starten.

Um das Standard-PPM-Frontend zu starten, klicken Sie in der Programmgruppe **Software AG > Tools** auf **PPM GUI 10.5.5**.



### 3.2.1 HTTPS-Protokoll

Standardmäßig das HTTP-Protokoll wird aktiviert im Load Balancer. Wenn Sie anstelle des HTTP-Protokolls das sichere HTTPS-Protokoll verwenden möchten, können Sie ein gültiges Zertifikat für die HTTPS-Unterstützung des Load Balancer erstellen.

Wie Sie ein eigenes gültiges Zertifikat für die HTTPS-Unterstützung des Load Balancer erstellen können, ist im Handbuch **PPM Operation Guide** beschrieben.

Durch Einsatz des HTTPS-Protokolls für den Load Balancer ist die gesamte Kommunikation zwischen PPM-Frontend und PPM-Server abgesichert. Wie Sie zusätzlich die RMI-Datenkommunikation der PPM-Serverkomponenten untereinander mittels SSL verschlüsseln, ist ebenfalls im Handbuch **PPM Operation Guide** beschrieben.

Nachdem Sie ein gültiges Zertifikat für HTTPS erstellt haben, müssen Sie lediglich die URL zum Starten des PPM-Frontend wie folgt ändern.

`https://<loadbalancer>:<loadbalancer-https-port>/ppm/html`

#### Beispiel

`https://localhost:4443/ppm/html`

### 3.3 Datenkommunikation PPM-Frontend und PPM-Mandantenserver

Der gesamte Datenaustausch zwischen PPM-Server und PPM-Frontend basiert auf SOAP-Webservices. Das PPM-Frontend ruft in seiner Umgebung Methoden auf, die real auf dem PPM-Serverrechner ausgeführt werden. Die Funktionalitäten des PPM-Servers sind in SOAP-Webservice-Klassen realisiert.

Das PPM-Frontend meldet sich mittels der PPM-URL am Load Balancer an. Mit erfolgreichem Login wird eine Verbindung zum PPM-Mandantenserver hergestellt.


### 3.4 Datenkommunikation PPM--Serverkomponenten

Jeder PPM-Mandantenserver meldet sich beim Start mit einem eindeutigen Namen an der RMI-Registry an. Mittels diesen Namens können die PPM-Kommandozeilenprogramme und die anderen Serverkomponenten Verbindungsinformationen von der Registry erfragen und die Verbindung mit dem PPM-Mandantenserver aufbauen.

Der Datenaustausch über RMI ist für die Java-Anwendung vollkommen transparent. Alle RMI-Netzwerkverbindungen müssen für die gesamte Laufzeit der PPM-Software verfügbar sein.

Die RMI-Objekte selbst sind für die direkte Netzwerkkommunikation ausgelegt. Die in den RMI-Objekten enthaltenen Adressinformationen (IP-Adresse und Portnummer) können bei der Übertragung über Netzwerkgrenzen hinweg von den Firewalls nicht ausgewertet werden.

Die folgende Grafik und die Tabelle veranschaulichen den beschriebenen RMI-Datenfluss:



|   | Mandant                          | Server                  | Vorgang                                                                                             |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PPM<br>-Mandantenserver          | RMI-Registry<br>-Server | Während des Starts meldet sich der Mandantenserver beim Registry-Server mit seinem Namen an.        |
| 2 | PPM-Kommando-<br>zeilenprogramme | RMI-Registry<br>-Server | Anfrage, ob gewünschter Mandantenserver verfügbar ist (Angabe des Mandantennamens im Anmeldedialog) |
| 3 | PPM-Kommando-<br>zeilenprogramme | RMI-Registry<br>-Server | RMI Registry antwortet mit RMI-Objekt-Referenz des gestarteten Mandantenservers.                    |
| 4 | PPM-Kommando-<br>zeilenprogramme | PPM<br>-Mandantenserver | Das Frontend führt über die gelieferte RMI-Objekt-Referenz Methoden des Mandantenservers aus.       |

|   | Mandant                     | Server              | Vorgang                                    |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 5 | PPM-Kommandozeilenprogramme | PPM-Mandantenserver | Mandantenserver schickt Ergebnisse zurück. |

## RMI-DATENÜBERTRAGUNGSMODI

Für die RMI-Kommunikation zwischen den PPM-Serverkomponenten können Sie unterschiedliche Betriebsarten einstellen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben sind. Nach Anlegen eines Mandanten ist der in Kapitel Komprimierte Datenübertragung (Seite 14) beschriebene Modus **Komprimierte Datenübertragung** eingestellt.

### 3.5 Betriebsarten der Datenübertragung

In der Kommunikation zwischen PPM-Kommandozeilenprogrammen und PPM-Mandantenserver sind verschiedene Betriebsarten der Datenübertragung möglich:

- Direkt
- Komprimiert
- Verschlüsselt

Beim Starten eines Mandantenservers bestimmt die sogenannte RMI-SocketFactory die Art der Datenübertragung zwischen PPM-Server und -Kommandozeilenprogrammen. Eine Zeile der Form "... Der Server wurde mit der SocketFactory <Name der Factory> gestartet." der log-Ausgaben des Serverstarts informiert über die verwendete Art der RMI-Datenübertragung.

In den folgenden Kapiteln werden diese Betriebsarten näher beschrieben.

Für die Einstellungen bzgl. der Datenübertragung siehe auch Kapitel RMI-Server (Seite 50).

#### 3.5.1 Komprimierte Datenübertragung (Standard)

Zur Reduzierung der benötigten Netzwerkbandbreite verwendet PPM nach dem Anlegen eines Mandanten standardmäßig die komprimierte Datenübertragung. Diese Betriebsart basiert auf direkter Kommunikation zwischen den PPM-Kommandozeilenprogrammen. Diese Betriebsart ist nach dem Anlegen eines Mandanten voreingestellt, kann aber nachträglich geändert werden.

## KONFIGURATION

Um den RMI-Datenübertragungsmodus mit Komprimierung zu aktivieren, weisen Sie dem Schlüssel **UseSSL** in der globalen Konfigurationsdatei **Registry\_settings.properties** den Wert **false** und dem Schlüssel **RMI SocketFactory** in der Mandantenkonfigurationsdatei **RMI Server\_settings.properties** den Wert **com.idsscheer.ppm.rmi.compress.ZCompressionSocketFactory** zu.

### 3.5.2 Direkte RMI-Datenübertragung

Die RMI-Datenübertragung erfolgt direkt, ohne Komprimierung und ohne Verschlüsselung. Diese Betriebsart basiert auf direkter Kommunikation zwischen den PPM-Serverkomponenten.

Bei dieser Art der Datenübertragung entfällt die zusätzliche Komprimierung. Sie erzeugt jedoch eine signifikant höhere Netzwerklast.

## KONFIGURATION

Um den RMI-Standard-Datenübertragungsmodus zu aktivieren, weisen Sie dem Schlüssel **UseSSL** in der globalen Konfigurationsdatei **Registry\_settings.properties** den Wert **false** und dem Schlüssel **RMI SocketFactory** in der Mandantenkonfigurationsdatei **RMI Server\_settings.properties** den Wert **com.idsscheer.ppm.rmi.ZDefaultSocketFactory** zu.

### 3.5.3 Verschlüsselte Datenübertragung

Wenn der Datenaustausch zwischen PPM-Kommandozeilenprogrammen und -Server unter Verwendung der TLS-(SSL-)Technik verschlüsselt werden soll, müssen folgende Hinweise beachtet werden:

- Die eingesetzte TLS-Technik erfordert, dass die TLS-Verschlüsselung der Datenkommunikation immer für das gesamte PPM-System aktiviert wird. Es ist technisch nicht möglich, bestimmte PPM-Mandantenserver verschlüsselt, andere aber unverschlüsselt auf die gemeinsame RMI-Registry zugreifen zu lassen. Die Konfiguration der TLS-Verschlüsselung erfolgt daher PPM-systemweit.
- Bei Verwendung des TLS-Protokolls ist die zusätzliche Komprimierung des Datenaustauschs aus technischen Gründen nicht möglich.
- Die verschlüsselte Datenkommunikation erhöht geringfügig den benötigten Rechenaufwand.

- Die Verschlüsselung der Datenkommunikation ist nur für die Betriebsart Standard des PPM-Server empfohlen. Vom Einsatz der TLS-Technik im skalierten (verteilten) PPM-System raten wir aus performanz-technischen Gründen ab.

## KONFIGURATION

Die Betriebsart aktivieren Sie, indem Sie in der globalen Konfigurationsdatei **Registry\_settings.properties** dem Schlüssels **UseSSL** den Wert **true** zuweisen. Die Konfiguration der TLS-Verschlüsselung ist in den Kapiteln Registry (Seite 23) und TLS (Seite 24) beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch **PPM Operation Guide** (Kapitel **Sicherheitsaspekte/PPM Server**).

Bei aktivierter, verschlüsselter Datenübertragung wird der Parameter **RMI SocketFactory** in der Mandantenkonfigurationsdatei **RMI Server\_settings.properties** ignoriert und durch eine eigene SSL SocketFactory ersetzt. Die Verwendung dieser Betriebsart ist lediglich in der Log-Datei des PPM-Mandantenservers zu verifizieren.

Bei der verschlüsselten Datenübertragung ist zu beachten, dass ein eigenes Schlüsselpaar für die TLS-Verschlüsselung erzeugt werden muss. Dazu sind in der Datei **SSL\_settings.properties** die Parameter **PATH\_TO\_KEYSTORE** und **KEYSTORE\_PASSWORD** zwingend anzugeben.

## 4 Verteilte PPM-Server-Systeme


Zur Steigerung der Import- und Analyse-Performance können mehrere PPM-Server parallel betrieben werden. Die parallel geschalteten Server werden von einem zentralen Master-Server verwaltet.

### 4.1 Zugriff auf ein verteiltes System

Das PPM-Frontend kommuniziert ausschließlich mit dem Master-Server. Anfragen werden vom Master-Server an die angeschlossenen Sub-Server weitergegeben. Die Berechnung der Analyseteilergebnisse erfolgt zeitgleich auf den Sub-Servern. Der Master-Server aggregiert die Ergebnisse der Sub-Server und schickt das Gesamtergebnis zum Frontend. Um einen optimalen Parallelisierungseffekt zu erreichen, sollten bei Anfragen alle Sub-Server möglichst gleichmäßig ausgelastet sein. Die Gesamt-Performance des Systems wird vom langsamsten Sub-Server bestimmt.

Systemkonfigurationen werden am Master-Server eingelesen. Dieser gibt sie anschließend an die Sub-Server weiter. Nach Abschluss des Konfigurationsvorgangs haben alle PPM-Server dieselbe Konfiguration.

#### Beispiel: Datenfluss zwischen Frontend und skaliertem Server-System



## 4.2 Datenimport in verteilten Systemen


Um ein verteiltes System aufzubauen, müssen die Quellsystemdaten zunächst mittels eines geeigneten Kriteriums in verschiedene Datenlieferungen aufgeteilt werden. Dabei entspricht jedem Sub-Server eine Datenlieferung. Es ist darauf zu achten, dass zusammengehörende Prozessinstanzdaten stets dem gleichen Sub-Server zugeordnet werden. Werden Prozesshierarchien eingesetzt, ist darauf zu achten, dass die Sub-Server jeweils vollständig abgeschlossene Teilbäume der Hierarchie enthalten.

Die Auswahl des Kriteriums ist abhängig vom Anwendungsfall. Als Verfahren zum Aufteilen der Datenpakete können zum Beispiel Dimensionen wie etwa der Standort dienen: Sub-Server 1 erhält die Daten von Standort A, Sub-Server 2 die Daten von Standort B usw. Eher ungeeignet ist das Kriterium **Zeitpunkt**, da dieses in der Regel die Parallelität der Analyseanfragen und der Importe limitiert.

Die Datenpakete werden direkt auf den jeweiligen Sub-Servern eingespielt. Der Importzeitpunkt kann unabhängig auf allen Sub-Servern frei gewählt werden. Insbesondere kann dieser auf mehreren Servern gleichzeitig erfolgen, um maximale Parallelität zu erreichen.

## 4.3 Aufbau eines verteilten Systems

Für eine optimale Performance sollten alle Sub-Server eigene Systemressourcen (CPU, RAM, Festplatte) verwenden. Darüber hinaus sollte der Master-Server mit den Sub-Servern über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk verbunden sein. Bei Szenarien mit hohem Analysedurchsatz, sollte das Netzwerk, über das der Master-Server mit den Sub-Servern kommuniziert, vom übrigen Netzwerk entkoppelt sein, um eine störungsfreie Kommunikation zwischen den PPM-Servern zu gewährleisten.

**Beispiel: Dezidiertes Hochgeschwindigkeitsnetzwerk**

Eine Installation mehrerer Sub-Server auf einem Multiprozessorsystem ist prinzipiell möglich. Beim Auslegen des Skalierungskonzeptes sollte man darauf achten, dass der Skalierungseffekt nicht durch gemeinsam genutzte Ressourcen vermindert wird. Wird eine gemeinsame Datenbankinstanz für mehrere Sub-Server verwendet, sollten jedem Sub-Server eigene Datendateien auf physikalisch unterschiedlichen Datenträgern zugeordnet werden.

## 4.4 Skaliertes System initialisieren

Zunächst werden alle Sub-Server und dann der Master-Server installiert. Im Mandanten-Setup des Master-Servers werden alle Sub-Server angegeben (Mandanten-Setup-Dialog **Servereinstellungen** Abschnitt **Betriebsart**).



### Vorgehen

1. Zunächst initialisiert man alle Sub-Server. Zur Initialisierung der PPM-Sprachen verwenden alle Sub-Server und der Master-Server die gleiche Konfigurationsdatei. Diese wird in der Datei **initdb\_settings.properties** (siehe Kapitel Initdb (Seite 42)) jedes Servers angegeben. Die restlichen Konfigurationsdateien des Gesamtsystems werden in der Datei **InitSystem\_settings.properties** des Master-Servers angegeben (siehe Kapitel InitSystem (Seite 43)). Die Konfiguration der Sub-Server erfolgt durch den Master in Schritt 1. Für alle Sub-Server wird diese Datei vom Mandanten-Setup deshalb automatisch ohne Einträge vorgegeben.
2. Anschließend initialisiert man den Master-Server. Der Master-Server liest die in der Datei **InitSystem\_settings.properties** angegebenen Systemkonfigurationen ein und kopiert diese auf die Sub-Server.

## 4.5 Skaliertes System erweitern

Ein skaliertes System lässt sich jederzeit durch Hinzufügen von weiteren Sub-Servern erweitern. Der Master-Server kann maximal 64 Sub-Server verwalten.

### Vorgehen

1. Mittels CTK kann ein Sub-Server zu einem bestehenden System hinzugefügt werden. Dazu wechselt man im Mandanten-Setup des Master-Servers zum Setup-Dialog **Servereinstellungen** und öffnet im Abschnitt **Betriebsart** den Dialog **Betriebsart ändern**. Hier kann man über die Schaltfläche **Hinzufügen** im Dialog **Sub-Server-Spezifikation** weitere Sub-Server ergänzen. Anschließen richtet man die neuen Sub-Server ein wie im Folgenden beschrieben.
2. Zunächst exportiert man mit dem PPM-Systemkommando **runppmconfig** die gesamte Konfiguration (inklusive dazugehöriger Datei **InitSystem\_settings.properties**) eines bereits bestehenden Sub-Servers.

Beispiel

```
runppmconfig -user system -client sub1 -mode export -system  
<Installationsverzeichnis>\ppm\server\bin\work\data_ppm\custom\sub2\x  
ml
```

3. Danach kopiert man die durch runppmconfig erstellte Datei **InitSystem\_settings.properties** in das config-Verzeichnis des neu erstellten Sub-Servers, sodass die exportierte Konfiguration verwendet wird.
4. Anschließend wird der neue Sub-Server mit den zuvor exportierten Konfigurationsdateien initialisiert (PPM-Systemkommando **runinitdb**). Dadurch wird sichergestellt, dass der neue Sub-Server dieselbe Konfiguration wie der Master-Server hat.
5. Führen Sie einen Neustart des Master-Servers aus.

Die vorhandenen Sub-Server brauchen nicht erneut gestartet zu werden. Die in Schritt 2 kopierte Datei **InitSystem\_settings.properties** sollte nach dem Initialisieren des neu hinzugefügten Sub-Servers in dessen config-Verzeichnis wieder geleert werden. Die Datei darf keinen Inhalt mehr enthalten.

## 4.6 Einschränkungen

### 4.6.1 Unterstützte Szenarien

Das skalierte System wurde speziell für prozessbasierte Szenarien entwickelt. Eine Verwendung in Kombination mit Data-Analytics ist generell nicht möglich.

Die Verwendung von prozessinstanzunabhängigen Kennzahlen („PIKIs“) ist prinzipiell möglich. Diese können aber nicht über mehrere Sub-Server verteilt werden. Bei der Konfiguration des Master-Servers muss der Sub-Server, der für die PIKIs verwendet werden soll, eingetragen werden.

### 4.6.2 Anfragearten

Die meisten Kennzahltypen und Vergleichswerte von PPM können unverändert im Master-Sub-Serversystem verwendet werden. Statistische Berechnungen (Standardabweichung, Perzentile) sowie mengenbasierte Dimensionsanfragen (Kardinalitätskennzahlen) werden nicht unterstützt oder liefern nur unter bestimmten Rahmenbedingungen korrekte Ergebnisse.

Des Weiteren können in der interaktiven Filterkomponente keine Filter und Häufigkeiten angezeigt werden. Die interaktive Filterkomponente wird in skalierten Systemen nicht unterstützt.

## 5 Konfiguration des PPM-Systems

### 5.1 PPM-Konfigurationsdateien

Alle PPM-Konfigurationsdateien sind Textdateien, die in einem beliebigen Texteditor bearbeitet werden können. Die Konfigurationsdateien haben das Namensmuster **<PPM-Komponente>\_settings.properties**. Basisverzeichnis für alle Konfigurationsdateien ist das Verzeichnis **config** der PPM-Installation. Direkt im Verzeichnis **config** befinden sich die globalen Konfigurationsdateien **Registry\_settings.properties** und **SSL\_settings.properties**. In den darunter liegenden Mandantenverzeichnissen befinden sich die mandantenabhängigen Konfigurationsdateien.

#### 5.1.1 Aufbau

Alle Konfigurationsdateien sind gleich aufgebaut, wobei die Konfigurationseinträge zeilenorientiert sind. Sie haben das Format **SCHLÜSSEL = WERT**. Dem Konfigurationsmerkmal **SCHLÜSSEL** wird der Wert **WERT** zugewiesen. **SCHLÜSSEL** kann durch Punkte (.) in unterschiedliche Konfigurationsklassen aufgeteilt sein, z.B.

<PPM-Komponente>.<Konfigurationsmerkmal>. WERT kann eine konkrete Wertangabe als Zahl oder Dateiname, ein komponentenspezifisches Schlüsselwort oder ein Schalter mit den Werten **true** oder **false** sein. Zeilen, die mit dem Zeichen **#** beginnen, sind Kommentarzeilen. Leerzeilen sind erlaubt.

Es gibt verschiedene Typen von Konfigurationsdateien:

- Globale Konfigurationsdateien wirken auf das gesamte PPM-System.
- Mandantenspezifische Konfigurationsdateien wirken auf den jeweiligen Mandanten.

Nach Änderungen an den globalen Konfigurationsdateien muss der RMI-Registry-Server (PPM Core) sowie alle PPM-Mandantenserver neu gestartet werden.

Beachten Sie bei der Schreibweise der Schlüsselwörter die Groß-/Kleinschreibung.

#### 5.1.2 Globale Konfigurationsdateien

Die in den globalen Konfigurationsdateien gespeicherten Angaben werden während der Installation interaktiv vom Anwender eingegeben und gelten für alle Mandanten des PPM-Systems.

### 5.1.2.1 Registry

Die beiden Einträge **RMILeaseValue** und **RMICheckInterval** konfigurieren die regelmäßige Überprüfung der RMI-Verbindung in Millisekunden und sollten nur in Ausnahmefällen verändert werden.

Der Eintrag **RMIHandshakeTimeout** gibt die Dauer in Millisekunden an, die ein RMI-Client auf die Antwort von einem RMI-Server wartet, bevor er bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsaufbau eine Exception ausgibt und den Verbindungsversuch abbricht. Die Einstellung gilt global für die RMI-Kommunikation zwischen allen PPM-Komponenten aller Mandanten.

Durch Entfernen des Eintrags aus der Datei oder durch Setzen auf einen Wert **kleiner 0** kann das Standardverhalten von Java wiederhergestellt werden. Wird der Wert auf **0** gesetzt, gibt es überhaupt keinen Timeout. Es wird ein Wert von **15 Minuten** (=900000ms) für die zeitliche Begrenzung fehlgeschlagener Verbindungsversuche empfohlen.

Der Schlüssel **UseSSL** bestimmt, ob zur RMI-Datenübertragung in das PPM-System ein unverschlüsseltes Protokoll – Wert = **false** – oder das Protokoll **Transport Layer Security** (**TLS**, früher **SSL**), – Wert = **true** – verwendet wird. Weitere Einstellungen der TLS-Verschlüsselung werden in der Datei **SSL\_settings.properties** angegeben.

Der RMI-Registry-Server startet seinen Dienst unter der IP-Adresse, die das DNS-System dem angegebenen Rechnernamen zugeordnet hat.

Der Port für die RMI-Registry ist **17500** und wird während der Installation eingegeben. Die Werte für den Host-Namen und den Port können mittels ARIS Cloud Controller geändert werden. Details hierzu erhalten Sie in der Dokumentation **PPM Operation Guide** im Kapitel **Administration/Konfiguration**.

Die gestarteten PPM-Mandantenserver erzeugen RMI-Objekte und melden diese mit den in der mandantenspezifischen Settings-Datei **RMIserver\_settings.properties** angegebenen Port-Nummern an den Registry-Servern an.

Wenn in dem PPM-Serverrechner mehrere Netzwerkkarten installiert sind, gibt man anstelle des Rechnernamens die IP-Adresse der gewünschten Netzwerkkarte an, in deren Netzwerk das PPM-System verfügbar sein soll. Die Einstellung können Sie mittels ARIS Cloud Controller vornehmen. Details hierzu erhalten Sie in der Dokumentation **PPM Operation Guide** im Kapitel **Administration/Konfiguration**.

Sie können die URLs für den RMI-Registry-Server mit Hilfe von ARIS Cloud Controller ändern. Details hierzu erhalten Sie in der Dokumentation **PPM Operation Guide** im Kapitel **Administration/Konfiguration**.

### 5.1.2.2 TLS

Wenn Sie in der Datei **Registry\_settings.properties** die verschlüsselte RMI-Datenübertragung aktiviert haben, konfigurieren Sie in der Datei **SSL\_settings.properties** weitere Einstellungen der TLS-Verschlüsselung.

Der Schlüssel **PATH\_TO\_KEYSTORE** gibt den zu verwendenden Schlüsselspeicher an. Ein Schlüsselspeicher ist eine Datenbank in Form einer Datei, in der öffentliche und private Schlüsselpaare in bereits verschlüsselter Form gespeichert sind.

Der Schlüssel **KEYSTORE\_PASSWORD** spezifiziert das Kennwort, mit dem der Schlüsselspeicher verschlüsselt wurde.

In dem Schlüsselspeicher gibt man immer nur ein einziges Public-Private-Schlüsselpaar an, dass für die TLS-Verbindung verwendet werden soll. Dadurch wird sichergestellt, dass immer das passende Zertifikat zum Aufbau der TLS-Verbindung verfügbar ist.

### 5.1.2.3 PPM in ein SSO-Scenario mit Kerberos einbinden

Kerberos ist ein Authentifizierungsprotokoll, das eine gegenseitige Authentifizierung von Anwendungen in einem Netzwerk mit Hilfe einer Schlüssel- Kryptografie ermöglicht. PPM kann die Benutzeranmeldedaten des Betriebssystems (z. B. MS Windows) verwenden, um den Benutzer automatisch an PPM im Web-Browser anzumelden.

Um PPM in ein SSO-Szenario mit Kerberos einzubinden, müssen Sie die erforderlichen Parameter mithilfe des zentralen User Management konfigurieren. Die Parameter können Sie auf der Seite **Configuration** in der zentralen Benutzerverwaltung konfigurieren. Detaillierte Informationen zur Bedeutung und Konfiguration der Parameter erhalten Sie in der Online-Hilfe der zentralen Benutzerverwaltung.

#### KERBEROS-PARAMETER

Mithilfe folgender Einträge im zentralen User Management können Sie den Kerberos-Zugang konfigurieren.

- com.aris.umc.kerberos.active
- com.aris.umc.kerberos.config
- com.aris.umc.kerberos.debug
- com.aris.umc.kerberos.kdc
- com.aris.umc.kerberos.keyTab
- com.aris.umc.kerberos.realm
- com.aris.umc.kerberos.servicePrincipalName

Standardmäßig verwendet PPM die native SSPI-API von MS Windows®, um eine Kerberos-Authentifizierung durchzuführen. Falls die Verwendung der SSPI-API zu

Inkompatibilitäten führt, können Sie für die Kerberos-Authentifizierung zur Java®-internen GSS-API wechseln.

Um die Java®-interne GSS-API zu verwenden, ändern Sie die Datei

**Kerberos\_settings.properties** und stellen den Parameter **DISABLE\_NATIVE\_PROVIDERS=** auf **true**.

Die Datei **Kerberos\_settings.properties** befindet sich im Ordner

**<PPM-Installation>\server\bin\work\data\_ppm\config**.

## 5.1.3 Mandantenspezifische Konfigurationsdateien

Die mandantenspezifische Konfiguration ist jeweils in Konfigurationsdateien in einem Unterverzeichnis, dessen Namen dem Mandantennamen entspricht, gespeichert.

### 5.1.3.1 AdapterConfig

Für den XML-Import spezifizieren die Schlüssel **XML\_DATEFORMAT** und **XML\_DATEFORMAT\_ALTERNATIVE** das in den Protokolldateien erwartete Zeitpunktformat (Angabe von Datum und Uhrzeit). Die Schlüssel **XML\_TIMEOFDAYFORMAT** und **XML\_TIMEOFDAYFORMAT\_ALTERNATIVE** spezifizieren das in den Protokolldateien erwartete Uhrzeitformat. Die Schlüssel **XML\_DAYFORMAT** und **XML\_DAYFORMAT\_ALTERNATIVE** spezifizieren das in den Protokolldateien erwartete Format eines Kalendertags.

Die Formatspezifikationen werden bei der Zuweisung eines Quellsystemattributwertes zu einem PPM-Attribut mit den Datentypen **TIME (DATE)** bzw. **DAY** verwendet.

Die Formateinstellungen in der Datei **AdapterConfig\_settings.properties** beziehen sich ausschließlich auf den XML-Import im Graph-Format sowie den Data-Analytics-Import.

### 5.1.3.2 AnalysisServer

Mit den Angaben in dieser Datei werden Einstellungen des Analyseservers vorgenommen. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten auf:

| Schlüssel       | Beispielwert                                                                                                        | Beschreibung                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECOVERY_FOLDER | <b>Relativer Pfad:</b><br>RECOVERY_FOLDER=recovery\umg_de führt zu<br>C:\SoftwareAG\ppm\server\bin\agentLocalRepo\. | Pfad für die Recovery-Dateien des Analyseservers.<br>Der Pfad kann absolut oder relativ sein.<br>Ein relativer Pfad wird an<br><PPM-Installation>\server\bin\agentLoc |

| Schlüssel                                  | Beispielwert                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | npacked\ppm-client-run-prod-<Version>-runnable.zip\ppm\bin\recovery\umg_de<br><br><b>Absoluter Pfad:</b><br>C:\SoftwareAG\ppm\server\bin\work\data_ppm\recovery\umg_en\ | alRepo\unpacked\ppm-client-run-prod-<Version>-runnable.zip\ppm\bin<br>angehängt.<br><br>Falls der Schlüssel nicht existiert, wird keine Wiederherstellungsdatei erstellt. Die Protokolldatei für den Analyseserver enthält eine entsprechende Meldung.                                                                                                                                 |
| INDEX.PROCESS.<internaldimname>.USE        | INDEX.PROCESS.MATERIAL.USE=true                                                                                                                                         | Optionale Konfiguration eines zusätzlichen Index. Mit true wird ein Index auf der mit ihrem internen Namen (<internaldimname>) angegebenen Dimension erstellt.<br><br>Weitere Informationen zu Indexen finden Sie im Kapitel <b>Dimensionsindexe</b> im Handbuch <b>PPM Operation Guide</b> .                                                                                          |
| INDEX.PROCESS.<internaldimname>.REFINEMENT | INDEX.PROCESS.MATERIAL.REFINEMENT=BY_LEVEL2_5                                                                                                                           | Zusätzliche, optionale Angabe zum erstellten Index einer Dimension (außer bei einstufigen Textdimensionen). Verfeinerung (Refinement) mit der der Index gepflegt werden soll. Der Standardwert ist der größte Wert (Beispiel, BY_LEVEL_1 oder BY_YEAR).<br><br>Weitere Informationen zu Indexen finden Sie im Kapitel <b>Dimensionsindexe</b> im Handbuch <b>PPM Operation Guide</b> . |
| RETRIEVER_MAX_INSTANCES                    | 50000 (Standardwert)                                                                                                                                                    | Max. Anzahl von Prozessinstanzen bzw. Funktions-/Relationsinstanzen, die vom Analyseserver angefragt werden können. Wird der angegebene Wert in einer Prozessinstanzenanfrage überschritten, bricht diese mit einer Fehlermeldung ab. Größere Werte führen zu erhöhtem Hauptspeicherbedarf in Servern und Benutzeroberflächen.                                                         |

| Schlüssel                                      | Beispielwert            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RETRIEVER_MAX_ITERATION_STEPS                  | 5000<br>(Standardwert)  | Maximale Anzahl von Datenzeilen, die vom Analyseserver angefragt werden können. Wird der angegebene Wert im Ergebnis einer Anfrage überschritten, bricht diese mit einer Fehlermeldung ab. Größere Werte führen zu erhöhtem Hauptspeicherbedarf in Servern und Benutzeroberflächen.   |
| RETRIEVER_MAX_FUNCTIONS_IN_GUI_PROCESSTREE     | 5000<br>(Standardwert)  | Maximale Anzahl der Funktionen, die ermittelt und im Prozessbaum der Leiste Prozesse in der PPM GUI dargestellt werden sollen. Falls diese Grenze überschritten wird, werden keine Funktionen im Prozessbaum angezeigt und es wird eine Fehlermeldung protokolliert.                  |
| RETRIEVER_MAX_FILTER_ITEMS_FOR_XATO_PI         | 10000<br>(Standardwert) | Maximale Anzahl von Werten im Filter bei der Übernahme einer Anfrage aus einem Data- Analytics-Analyseraum in die Prozessanalyse. Würden mehr Werte entstehen, wird die Anfrage abgebrochen. Größere Werte führen zu erhöhtem Hauptspeicherbedarf in Servern und Benutzeroberflächen. |
| MemoryLoadGuard.Enabled                        | true                    | Aktivierung des Speicherbelegungs-Warnsystems                                                                                                                                                                                                                                         |
| MemoryLoadGuard.Warning.PercentageOfMemoryUsed | 90                      | Speicherbelegung, ab der gewarnt wird.                                                                                                                                                                                                                                                |



| Schlüssel                                            | Beispielwert                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MemoryLoadGuard.PreventImport.PercentageOfMemoryUsed | 95                           | Speicherbelegung, ab der keine neuen Datenimporte in den Analyseserver mehr zugelassen werden.                                                                                                                                                                                 |
| MemoryLoadGuard.BackgroundCheck.TimeWindow.Start     | 22:00                        | Start-Tageszeit, ab der die Hintergrundauslastungskontrolle stattfindet                                                                                                                                                                                                        |
| MemoryLoadGuard.BackgroundCheck.TimeWindow.End       | 05:00                        | End-Tageszeit, ab der die Hintergrundauslastungskontrolle endet.                                                                                                                                                                                                               |
| LANGUAGE                                             | de (ISO-Code nach ISO 639-1) | Sprache, mit der der Analyseserver betrieben werden soll (nach ISO 639-1; wenn leer wird die Betriebssystem-Standardsprache verwendet; wenn letztere oder die angegebene Sprache vom Mandanten nicht unterstützt werden, so wird die Standardsprache des Mandanten verwendet). |

## EINSTELLUNGEN ABFRAGE-MONITORING

Sie können die Einstellungen für das **Abfrage-Monitoring**-Trace-Modul ("TRACE.MON") in der Datei **AnalysisServer\_log\_settings** festlegen.

Sie können für das Tracking von umfangreichen Abfragen ein Limit in Bytes einstellen. Wenn das Ergebnis eine höhere Anzahl an Bytes als das eingestellte Limit aufweist, wird eine Meldung mit der Größe der Ergebnismenge aufgezeichnet.

- Der Standardwert ist 524.288.000 Bytes (500 MB)
- TRACE\_MON\_BIN\_RS\_SIZE=524288000

Das Limit für eine Abfrage-Warnung wird in Sekunden angegeben. Wenn die Laufzeit einer Abfrage über das Limit hinausgeht, wird eine Meldung mit der Laufzeit dieser Abfrage aufgezeichnet.

- Der Standardwert ist 120 Sekunden

### 5.1.3.3 AnalysisServer\_Log

Mit den Angaben in dieser Datei werden die Einstellungen für die Systemmeldungen des Analyseservers vorgenommen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie im Handbuch **PPM Operation Guide**.

### 5.1.3.4 Chart

Angaben in dieser Datei beeinflussen das Erscheinungsbild der vom PPM-Server erzeugten Diagramme. Es können z. B. die Farben und Zeichensätze der Beschriftung bestimmt werden. Die Datei enthält ausführliche Kommentare, die die Auswirkung der Einträge beschreiben.

### 5.1.3.5 CNet (Communication Net)

Die Angaben in der Datei geben die Standardwerte der einzelnen Schlüssel wieder, die das Aussehen eines im Modul **Interaktionsanalyse** erzeugten Kommunikationsnetzes beeinflussen. Alle Parameter sind optional. Die Datei enthält ausführliche Kommentare, die die Auswirkung der Einträge beschreiben.

| Schlüssel                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFAULT_NODE_MODE           | Knotendarstellungsmodus. Zulässige Werte:<br><b>COMPLETE_MODE</b> (OE in ARIS-Notation) oder <b>SIMPLE_NODE</b> (Knoten als farbig gefüllter Kreis).<br>Standardwert: <b>COMPLETE_MODE</b>                                                                                                                     |
| DEFAULT_NODE_SIZE           | Standardmäßiger Kreisdurchmesser (nur im Modus <b>SIMPLE_NODE</b> )                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEFAULT_EDGE_THICKNESS_MODE | Darstellung der Kantenstärke in Abhängigkeit von:<br>- dem proz. Anteil an ausgehenden Kanten ( <b>OUTGOING_MODE</b> )<br>- dem proz. Anteil an eingehenden Kanten ( <b>INCOMING_MODE</b> )<br>- dem absoluten Kennzahlwert ( <b>VALUE_MODE</b> )<br>Darstellung einheitlicher Kantenstärken: <b>NONE_MODE</b> |

| Schlüssel                    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFAULT_<br>EDGE_VALUE_MODE  | Darstellung der Kantenwerte in Abhängigkeit von:<br>- dem proz. Anteil an ausgehenden Kanten ( <b>OUTGOING_MODE</b> )<br>- dem proz. Anteil an eingehenden Kanten ( <b>INCOMING_MODE</b> )<br>- dem absoluten Kennzahlwert ( <b>VALUE_MODE</b> )<br>Keine Darstellung von Kantenwerten: <b>NONE_MODE</b> |
| DEFAULT_<br>EDGE_THICKNESS   | Kantenstärke bei einheitlicher Darstellung (nur im Modus <b>NONE_MODE</b> )                                                                                                                                                                                                                              |
| DEFAULT_<br>EDGE_COLOR       | Kantenfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEFAULT_<br>NODE_COLOR       | Knotenfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEFAULT_<br>BACKGROUND_COLOR | Hintergrundfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEFAULT_<br>SELFEDGE_MODE    | Visualisierung der internen Kommunikation eines Knotens (Kennzahlwert) anhand des Kreisdurchmessers (nur im Modus <b>SIMPLE_NODE</b> ). Zulässige Werte:<br>- <b>true</b> (anzeigen)<br>- <b>false</b> (nicht anzeigen)                                                                                  |
| DEFAULT_EDGE_<br>PIXEL_RANGE | Wertebereich (Fließkommazahl) für Kantenstärke in Pixeln (min., max.) bei abhängiger Darstellung (alle Modi außer <b>NONE_MODE</b> )                                                                                                                                                                     |
| DEFAULT_NODE_<br>PIXEL_RANGE | Wertebereich für Kreisdurchmesser in Pixeln (min., max.) bei vom Kennzahlwert abhängiger Darstellung ( <b>DEFAULT_SELFEDGE_MODE=true</b> )                                                                                                                                                               |
| UNDER_WARNING_<br>EDGE_COLOR | Kantenfarbe im RGB-Format für Kennzahlwerte, die besser als der gepflegte Warnwert (= Planwert 1 der Kennzahl) sind.                                                                                                                                                                                     |
| WARNING_EDGE_<br>COLOR       | Kantenfarbe im RGB-Format für Kennzahlwerte, die zwischen dem Warnwert (= Planwert 1) und dem Alarmwert (= Planwert 2) liegen.                                                                                                                                                                           |
| ALARM_EDGE_<br>COLOR         | Kantenfarbe im RGB-Format für Kennzahlwerte, die schlechter sind als der Alarmwert (= Planwert 2).                                                                                                                                                                                                       |

| Schlüssel          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONLY_FOR_RELATIONS | Analyseart des Kommunikationsnetzes. Zulässige Werte:<br>- <b>true</b> (Standardwert: nur Beziehungen zwischen Organisationsdimensionen)<br>- <b>false</b> (zwischen zwei beliebigen Dimensionen) |

### 5.1.3.6 Datenbank

Die Vorgaben in dieser Datei konfigurieren datenbankabhängige Basismechanismen des PPM-Systems und beschreiben die Schnittstelle zwischen PPM-Server und Datenbankserver.

#### ALLGEMEINER TEIL

| Schlüssel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATABASE_TYPE | Spezifiziert den Typ des zu verwendenden RDBMS. Erlaubte Werte sind <b>ORACLE_11</b> , <b>ORACLE_12</b> , <b>DB2_10</b> , <b>SQLSERVER_2016</b> und <b>SQLSERVER_2016_UNICODE</b> , <b>SQLSERVER_2017</b> und <b>SQLSERVER_2017_UNICODE</b> , <b>SQLSERVER_2019</b> und <b>SQLSERVER_2019_UNICODE</b> . |
| URL           | URL der PPM-Datenbanken in JDBC-Notation. Abhängig vom verwendeten Datenbanksystem und DATABASE_TYPE.                                                                                                                                                                                                   |
| USER          | Datenbankbenutzer der PPM-Datenbanken                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PASSWD        | Kennwort der PPM-Datenbanken. Wird das Kennwort in den Mandanteneinstellungen des CTK eingegeben oder geändert, wird diese automatisch verschlüsselt. Das manuelle Setzen eines unverschlüsselten Kennwortes direkt in den Database-Settings, zum Beispiel für Testzwecke, wird ebenfalls unterstützt.  |

| Schlüssel                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRUNCATE_DIMENSION_STRING<br>S/<br>TRUNCATE_DIMENSION_MARK | <p>Verhalten bei textbasierten Dimensionswerten, welche die konfigurierte Maximallänge der Dimension überschreiten. Mögliche Werte sind <b>TRUE</b>, <b>FALSE</b> (Standard) oder <b>MARK</b>.</p> <p><b>FALSE</b>: Werte und Beschreibungen werden auf die konfigurierte Maximallänge der Dimension gekürzt. Es erfolgt eine Fehlermeldung durch den Kennzahlberechner.</p> <p><b>TRUE</b>, analog zu <b>FALSE</b>. Es erfolgt aber keine Fehlermeldung.</p> <p><b>MARK</b>: Werte und Beschreibungen von Dimensionen, welche die Maximallänge überschreiten, werden durch den Text in <b>TRUNCATE_DIMENSION_MARK</b> ersetzt. Es erfolgt eine Warnung durch den Kennzahlberechner.</p> |

Für einige Sonderfälle, die im Rahmen des Datenimportes auftreten können, müssen PPM bei der Initialisierung bereits Standardwerte vorgegeben werden.

### Warnung

Bitte beachten Sie, dass diese Werte keinesfalls in einem bereits initialisierten System geändert werden dürfen.

| Schlüssel          | Bedeutung                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPM_NULL           | Wert, der für Dimensionen verwendet wird, die nicht gepflegt sind. (UTF-kodierte Zeichenfolge. Der Wert muss vor der Initialisierung der Datenbank geändert werden).                             |
| ERROR_NODE.STR     | Prozesstypgruppe im Prozessbaum, die alle fehlerhaft berechneten/typisierten Instanzen enthält (UTF-kodierte Zeichenfolge. Der Wert muss vor der Initialisierung der Datenbank geändert werden). |
| NOT_TYPIFIED.STR   | Name des Prozesstyps im Prozessbaum, der nicht typisierbare Instanzen enthält. (UTF-kodierte Zeichenfolge. Der Wert muss vor der Initialisierung der Datenbank geändert werden.)                 |
| WRONG_TYPIFIED.STR | Name des Prozesstyps im Prozessbaum, der falsch typisierte Instanzen enthält. (UTF-kodierte Zeichenfolge. Der Wert muss vor der Initialisierung der Datenbank geändert werden.)                  |

## VERWENDETE TABLESPACES/DATENDATEIEN

Aus Performanzgründen empfiehlt es sich, unterschiedliche Datenarten im Datenbanksystem separat zu speichern. Die Definition ist abhängig vom verwendeten RDBMS sowie der konkreten Installation des Datenbanksystems. Eine genaue Beschreibung entnehmen Sie bitte dem Handbuch **PPM Datenbanksysteme**.

| Schlüssel                                                                                                         | Bedeutung                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <DATABASE_TYPE>_TBLCONF_STDTABLE<br>/<br><DATABASE_TYPE>_TBLCONF_STDINDEX<br>/<br><DATABASE_TYPE>_TBLCONF_STDBLOB | Diese Parameter legen fest, in welchen Tablespaces beziehungsweise Datendateien bestimmte Arten von Daten abgelegt werden. |

## INTERNER TEIL

Die sonstigen in den Database-Settings enthaltenen Parameter dienen der Konfiguration von Datenbank- und PPM-Basismechanismen. Sie ermöglichen spezifische Anpassungen und Feineinstellungen in speziellen Konstellationen (zum Beispiel bei unterschiedlichem Verhalten des RDBMS innerhalb einer Hauptversion oder bei besonderen Importszenarien). Die Voreinstellungen decken in der Regel alle Einsatzszenarien optimal ab und sollten daher nur im Ausnahmefall geändert werden.

### Warnung

Änderungen an den internen Einstellungen können sich in der gesamten Datenbank auswirken und die Korrektheit, Performanz und Konsistenz des PPM-Systems nachhaltig und irreparabel beeinträchtigen. Bitte ändern Sie diese nur auf explizite Aufforderung durch den PPM Produktsupport.

## 5.1.3.7 EPK

### GRÖßENBEGRENZUNG DER PROZESSINSTANZTABELLE

```
#Limit for instances in instancelist (0 = No question at all)
CRITICAL_INSTANCE_COUNT_TO_VIEW = 15000
```

Maximale Anzahl der in einer Prozessinstanztafel angezeigten Prozessinstanzen. Wird diese Anzahl bei einer Anfrage überschritten, erfolgt eine Rückfrage des Systems, ob diese wirklich durchgeführt werden soll. Vorgabewert: 15000.

### 5.1.3.7.1 Anpassung der EPK-Darstellung

#### VOREINSTELLUNG DER EPK-ANSICHT

```
#Configuration of the default view  
#possible values: epk, attributes, functions, gantt  
Default_Epk_View = epk
```

Ansicht, die beim Öffnen einer EPK angezeigt sein soll. Wird kein Wert angegeben oder fehlt der Eintrag, wird per Standard die Ansicht **epk** ausgewählt.

#### FARBINTENSITÄT VON FUNKTIONEN

```
#Configuration of color intensities:  
FUNCTION_INTENSITY_MAX.0 = 0.2  
FUNCTION_INTENSITY_MAX.1 = 0.4  
FUNCTION_INTENSITY_MAX.2 = 0.6  
FUNCTION_INTENSITY_MAX.3 = 0.8
```

Bei der Anzeige verdichteter EPKs konfigurieren diese Einstellungen die Farbintensität in Abhängigkeit von der Anzahl der Bearbeitungen der jeweiligen Funktion. Für jede der vier Stufen wird der Schwellenwert als Faktor angegeben.

#### KANTENKONFIGURATION

```
#Configuration of connection categories:  
EDGE.0 = EDGE1  
EDGE.1 = EDGE2  
EDGE.2 = EDGE3  
EDGE.DEFAULT_WITH = 2  
  
EDGE1.max = 0.3  
EDGE1.width = 1  
  
EDGE2.max = 0.7  
EDGE2.width = 3  
  
EDGE3.max = 1  
EDGE3.width = 5
```

Bei der Anzeige verdichteter EPKs konfigurieren diese Einstellungen die Dicke von Flusskanten in Abhängigkeit von den Ausführungen der Kante. Für jede der drei Stufen wird der Schwellenwert als Faktor und die Kantendicke in Pixeln angegeben.

#### LAYOUT-KONFIGURATION.

##### **Warnung**

Die folgenden Einstellungen stammen aus dem Layout-Algorithmus von ARIS Business Architect und sollten nicht geändert werden.

| Einstellung                   | Wert  | Bezeichnung                                                       |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| LAYOUT_ALGO_NO                | 20    | Nummer des Layout-Algorithmus'                                    |
| LAYOUT_EPK_ALGO               | 1     | Layout-Verfahren für die unverdichtete EPK-Ansicht                |
| LAYOUT_EPK_ALGO_COMPRESSED    | 1     | Layout-Verfahren für die verdichtete EPK-Ansicht                  |
| LAYOUT_LONGEST_PATH_POSITION  | 0     | Ausrichtung des längsten Pfades: zentriert, mittig, rechts, links |
| LAYOUT_BREAK_SPACE            | true  | Leerzeichen durch Zeilenumbruch ersetzen                          |
| LAYOUT_MAKE_SPACE             | true  | Platz schaffen bei Teil-Layout                                    |
| LAYOUT_ROOT_DOWN              | 1     | Lage der Wurzel zum Unterbaum                                     |
| LAYOUT_ROOT_POSITION          | 0     | Lage der Wurzelknoten                                             |
| LAYOUT_CHANGE_SON_ARRANGEMENT | 2     | Übergang zu vertikalem Layout                                     |
| LAYOUT_ARRANGE_SATELLITES     | false | Satelliten anordnen                                               |
| LAYOUT_OBJECT_SCALING         | false | Objekte skalieren                                                 |
| LAYOUT_SHOW_TRIMMED           | false | EPK-Darstellung ungetrimmt anzeigen                               |
| LAYOUT_SHOW_ATTRIB_TITLE      | false | Titel der Attribute anzeigen                                      |
| LAYOUT_XSPACING               | 30    | Horizontaler Objektabstand                                        |
| LAYOUT_YSPACING               | 50    | Vertikaler Objektabstand                                          |
| LAYOUT_FONTSIZE               | 10    | Schriftgröße in EPK-Objekten                                      |
| LAYOUT_HORIZONTAL             | false | EPK wird nicht horizontal dargestellt                             |

## PLATZIERUNG VON OBJEKTATTRIBUTEN

```
#Configuration of default attribute placements:
EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_CENTER      = AT_OBJNAME
EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_RIGHT_TOP   = AT_AV_PROC_TIME
EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_RIGHT_BOTTOM =
EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_LEFT_BOTTOM = AT_END_TIME
EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_LEFT_TOP     = AT_START_TIME
```

Enthält Angaben, an welcher Position die einzelnen Attribute von Objekten in der EPK-Ansicht angezeigt werden. Die Angabe erfolgt in folgender Form:

```
EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_<Position> = <Identifizierer des Attributes>
```



## ANZEIGE VON OBJEKTATTRIBUTEN IN TOOLTIPS

```
#Configuration of default tooltip display
SHOW_TOOLTIP.0           = AT_PROCTYPEGROUP
SHOW_TOOLTIP.1           = AT_PROCTYPE
```

Bestimmt die Attributwerte, die angezeigt werden, wenn sich der Mauszeiger über einem Objekt befindet. Um weitere Attributwerte anzuzeigen, kann die Liste durch weitere Schlüsselwertpaare ergänzt werden. Der numerische Teil des Schlüsselfeldes muss dazu entsprechend fortgezählt werden.

Es werden nur durchgängig nummerierte Listeneinträge berücksichtigt.

### 5.1.3.7.1.1 Funktionsspezifische Anpassungen

Neben der Konfiguration der Anzeige allgemeiner Objektattribute ist es möglich, diese auch funktionspezifisch anzupassen.

Dazu müssen die betroffenen Funktionen zunächst dem System bekannt gemacht werden. Dies erfolgt durch das Schlüsselwort:

```
FUNCTION.0 = <Funktionsname>
```

Durch weitere Schlüsselwertpaare können weitere Funktionen spezifiziert werden. Der numerische Teil des Schlüsselfeldes muss dazu entsprechend fortgezählt werden.

Es werden nur durchgängig nummerierte Listeneinträge berücksichtigt.

Für die so definierten Funktionen können nun Tooltips und platzierte Objektattribute definiert werden.

Im Folgenden wird dies beispielhaft für die Funktion **SAP.AUFT** beschrieben:

```
FUNCTION.0           = SAP.AUFT
```

## ANZEIGE VON OBJEKTATTRIBUTEN IN TOOLTIPS (FUNKTIONSSPEZIFISCH)

```
#Configuration of default tooltip display
SAP.AUFT.SHOW_TOOLTIP.0           = AT_PROCTYPEGROUP
SAP.AUFT.SHOW_TOOLTIP.1           = AT_PROCTYPE
SAP.AUFT.SHOW_TOOLTIP.2           = AT_KI_FEDFREQ
```

Bestimmt die Attributwerte, die angezeigt werden, wenn sich der Mauszeiger über der entsprechenden Funktion befindet. Um weitere Attributwerte anzuzeigen, kann die Liste durch weitere Schlüsselwertpaare ergänzt werden. Der numerische Teil des Schlüsselfeldes muss dazu entsprechend fortgezählt werden.

Es werden nur durchgängig nummerierte Listeneinträge berücksichtigt.

## PLATZIERUNG VON OBJEKTATTRIBUTEN (FUNKTIONSSPEZIFISCH)

```
#Configuration of attribute placements for function 'Create customer order'
SAP.AUFT.EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_CENTER      = AT_OBJNAME
SAP.AUFT.EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_RIGHT_TOP   = AT_AV_PROC_TIME
SAP.AUFT.EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_RIGHT_BOTTOM =
SAP.AUFT.EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_LEFT_BOTTOM = AT_END_TIME
SAP.AUFT.EPK_NODE_ATTRIBUTE_PLACE_LEFT_TOP    = AT_START_TIME
```

Bestimmt die Attributwerte, die an einem EPK-Knoten angezeigt werden sollen. Der Schlüssel setzt sich aus dem Schlüssel der Funktion (hier SAP.AUFT) und der Position **EPK\_NODE\_ATTRIBUTE\_PLACE\_<Position>** zusammen.

### 5.1.3.7.2 Einstellungen des EPK-Verdichters

#### ART DER VERDICHUNG VON FUNKTIONEN

```
#Should orgunit attributes at functions be used for compression?
EPK_USE_ORGUNIT_FOR_COMPRESS = false
```

Ist der Wert dieser Einstellung **true**, werden beim Verdichten von Prozessinstanzen Organisationseinheiten berücksichtigt. Gleiche Funktionen die verschiedenen Organisationseinheiten zugewiesen sind, werden dabei wie unterschiedliche Funktionen behandelt. Standardwert: **false**

#### BERECHNUNGSGRANULAT DES PERSISTENTEN VERDICHTERS

```
# Number of Instances marked to delete before a KI-Calculation is initiated
COMPRESSOR_KICALCULATION_THRESHOLD=100000
```

Der persistente Verdichter arbeitet in Paketen die jeweils zwei Phasen umfassen. In der ersten Phase werden die zu verdichteten Prozessinstanzen zusammengefasst und als neue EPK gespeichert. Anschließend berechnet der Kennzahlberechner die neuen Instanzen und konsolidiert den Datenbestand. Dieser Parameter bestimmt die Größe der Pakete, also nach wie vielen Quellinstanzen jeweils in die Phase **Kennzahlberechnung** gewechselt wird. Standardwert: **100000**

#### LÖSCHEN VON HIERARCHISCHEN PROZESSINSTANZEN

```
#Default behavior when deleting hierarchical EPCs
DELETE_REFERENCED_EPCS_WHEN_DELETETED = false
```

Ist der Wert dieser Einstellung **true**, werden beim Löschen von Prozessinstanzen deren hinterlegte Prozessinstanzen aller Hierarchiestufen gelöscht. Standardwert: **false**

```
#Default behavior when compressing hierarchical EPCs
DELETE_REFERENCED_EPCS_WHEN_COMPRESSED = false
```

Ist der Wert dieser Einstellung **true**, werden beim persistenten Verdichten von Prozessinstanzen deren hinterlegte Prozessinstanzen aller Hierarchiestufen gelöscht. Standardwert: **false**

**Warnung**

Beim Verdichten bzw. Löschen von Prozessinstanzen werden hinterlegte Prozessinstanzen ohne Berücksichtigung von Prozesszugriffsrechten gelöscht. Ein PPM-Benutzer mit dem Funktionsrecht **Prozessinstanzverdichtung** kann auch Prozessinstanzen löschen, für die er keine Zugriffsrechte hat.

**VERDICHTEN VON ZEITRAUMDIMENSIONEN**

```
#Delete rangedimension values for compression  
DELETE_RANGEDIMENSION_VALUES_FOR_COMPRESSION = false
```

Dieser Wert bestimmt das Verhalten bei der persistenten Verdichtung von Prozessen in Kombination mit Zeitraumdimensionen. Eine persistente Verdichtung von Prozessinstanzen unter Beibehaltung der Zeitraumdimensionen ist nicht möglich. Sind für betroffene Prozessinstanzen Zeitraumdimensionen definiert, wird der Versuch einer persistenten Verdichtung deshalb standardmäßig (Standardwert: **false**) mit Fehlermeldung abgebrochen. Wird der Wert dieses Parameters auf **true** gesetzt, wird auch bei Vorhandensein von Zeitraumdimensionen eine Verdichtung durchgeführt. Die Zeitraumdimensionen werden bei der Verdichtung nicht berücksichtigt, so dass deren Werte an der verdichteten Instanz nicht mehr verfügbar sind.

**5.1.3.8 EPK-Import**

Diese Parameter steuern Mechanismen, die von PPM im Rahmen des Datenimportes verwendet werden.

Die Importszenarien **Klein**, **Mittel** und **Groß** stehen in CTK ab PPM 10.2 zur Verfügung. Abhängig vom im Parameter **IMPORT\_SCENARIO** gewählten Szenario (z.B. **IMPORT\_SCENARIO=SMALL**) werden automatisch die passenden Parameter gewählt (z.B. **SMALL\_READ\_RATE\_EPC=100000**). Das **kleine** Importszenario enthält die Standard-Parameterwerte. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation **PPM Datenimport**.

| Schlüssel                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <IMPORT_SCENARIO>_READ_RATE_EPC           | <p>Um den notwendigen Hauptspeicherbedarf für Strukturinformationen zu beschränken, paketierte der PPM-Import die Fragmentdaten. Die so entstehenden Pakete werden anschließend in Einzeldurchläufen der Importkomponente abgearbeitet. Der angegebene Wert entspricht dabei der zugrundeliegenden Paketgröße.</p> <p>Durch eine Vergrößerung dieses Wertes kann der Overhead, der durch die Einzelbearbeitung der Komponenten (wie zum Beispiel die Mehrfachberechnung einzelner Instanzen) entsteht, reduziert werden. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass für den PPM-Import ausreichend Hauptspeicher zur Ablage der größeren Menge von Strukturinformationen zur Verfügung steht. Die JVM-Parameter des PPM-Imports sollten gegebenenfalls für diese Mandanten in CTK angepasst werden.</p> <p>Standardwert (SMALL_READ_RATE_EPC): <b>100000</b></p> |
| <IMPORT_SCENARIO>_XML_IMPORT_COMMIT_RATE  | <p>Anzahl der Fragmente, die durch den XML-Import in einer Transaktion in die Datenbank geschrieben werden.</p> <p>Standardwert (SMALL_XML_IMPORT_COMMIT_RATE): <b>50000</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <IMPORT_SCENARIO>_EPC_IMPORT_COMMIT_RATE  | <p>Anzahl der Fragmente, die in der Phase „EPC-Import“ im Rahmen des PPM-Imports in einer Transaktion aus der Datenbank bearbeitet werden.</p> <p>Standardwert (SMALL_EPC_IMPORT_COMMIT_RATE): <b>25000</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <IMPORT_SCENARIO>_XML_IMPORT_WRITE_BUFFER | <p>Beim XML-Import werden die Fragmente durch einen gleichzeitig laufenden Hintergrundprozess in der Datenbank persistiert. Um Geschwindigkeitsschwankungen des Imports oder des RDBMS auszugleichen wird ein Puffer verwendet.</p> <p>Der Parameter steuert die Anzahl der Fragmente, die maximal in diesem Puffer zwischengespeichert werden. Wird die Puffergröße auf <b>0</b> reduziert, wird der Hintergrundprozess deaktiviert.</p> <p>Standardwert (SMALL_XML_IMPORT_WRITE_BUFFER): <b>75</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Schlüssel                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <IMPORT_SCENARIO>_KI_EPC<br>_FUNCTION_COUNT_THRESH<br>OLD | <p>Dieser Parameter wird im Rahmen der Behandlung großer EPKs verwendet. Er legt fest bis zu welcher maximalen Anzahl von Funktionen eine Prozessinstanz als „normal groß“ gilt.</p> <p>Details zu diesem Mechanismus entnehmen Sie bitte dem Handbuch <b>PPM Datenimport</b>.</p> <p>Standardwert<br/>(SMALL_KI_EPC_FUNCTION_COUNT_THRESHOLD): <b>500</b></p> |

## PPM PRE-MERGER MECHANISMUS

Die Pre-Merger (XML und EPC) fassen eingelesene Fragmente zunächst in einem laufzeitbasierten Cache zusammen, bevor diese in der Datenbank persistiert werden. So kann die Anzahl der Datenbankobjekte deutlich reduziert und der Durchsatz des Imports und darauf aufbauender Phasen deutlich erhöht werden.

Die Effektivität des Pre-Mergers wird wesentlich durch die Reihenfolge der System-Events innerhalb der Eingabedateien beeinflusst. Falls möglich, sollten zusammengehörende Events, zum Beispiel solche mit identischem Prozessschlüssel, in den Eingabedateien möglichst dicht aufeinander folgen.

Als Standard verwendet PPM lediglich den XML-Pre-Merger. Dieser wird im Rahmen des XML-Importes verwendet. Er bearbeitet die Fragmente somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Der EPC-Pre-Merger ist standardmäßig deaktiviert. Er kann verwendet werden, falls beim XML-Import sehr viele kleine Einzelimports erfolgen, so dass ein Zusammenfassen der Fragmente durch den XML-Pre-Merger nicht möglich ist.

Eine Vergrößerung der Pre-Merger-Caches kann genutzt werden, um den Bereich in dem zusammengehörende Fragmente erkannt werden zu vergrößern. Es ist darauf zu achten, dass dies zu einem erhöhten Speicherbedarf des XML- beziehungsweise PPM-Importes führt. Die JVM-Parameter der Komponenten sollten gegebenenfalls für diese Mandanten in CTK angepasst werden.

Da der Laufzeit-Cache beim Beenden einer Datenbanktransaktion geleert wird, sollte bei einer deutlichen Vergrößerung der Pre-Merger-Caches auch das Transaktionsfragment

**<IMPORT\_SCENARIO>\_<XML/EPC>\_IMPORT\_COMMIT\_RATE** (siehe oben) angepasst werden.

| Schlüssel                                             | Bezeichnung                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <IMPORT_SCENARIO>_XML_IMPORT_P<br>REMERGER_CACHE_SIZE | Größe des XML-Pre-Merger Cache.<br>Standardwert (SMALL_XML_IMPORT_PREMERGER<br>_CACHE_SIZE): <b>5000</b>            |
| <IMPORT_SCENARIO>_EPC_IMPORT_P<br>REMERGER_CACHE_SIZE | Größe des EPC-Pre-Merger Cache.<br>Standardwert (SMALL_EPC_IMPORT_PREMERGER<br>_CACHE_SIZE): <b>0</b> (deaktiviert) |

Wenn Sie für die Cache-Größe den Wert **0** angeben, wird der entsprechende Cache abgeschaltet.

Die Einstellungen zum Pre-Merger betreffen den XML-Import (runxmlimport) bzw. PPM-Import (runppmimport).

### 5.1.3.9 Hilfe

In dieser Datei können optionale benutzerdefinierte Menüeinträge für den Client konfiguriert werden, welche weitere Webseiten anzeigen. Für unterschiedliche Sprachen können jeweils eigene URLs konfiguriert werden. Die URLs können absolut oder relativ bezogen auf die URL des Clients angezeigt werden (http(s)://host:port/ppm/html/). Bei Verwendung von PPM in der Cloud müssen bei Angabe absoluter URLs die aus dem Internet erreichbaren Host-Adressen eingestellt werden. Für nicht definierte Sprachen werden Rückfalleinträge konfiguriert.

In der URL kann ein Platzhalter **{0}** für den Sprachcode eingesetzt werden, der dann beim Aufruf aufgelöst wird.

So wird z. B. für die URL **http://host:port/help/{0}/help.html** für die Anzeige in Englisch der Platzhalter **{0}** durch **en** ersetzt und für die Anzeige in Deutsch mit **de**. Falls für alle Einträge die gleiche URL, bzw. eine URL mit Platzhalter verwendet wird, muss nicht für jeden Eintrag eine URL konfiguriert werden.

Falls alle sprachbezogenen URLs den gleichen sprachunabhängigen Menüeintrag haben, muss auch nur der Rückfalleintrag konfiguriert werden.

| Schlüssel            | Bedeutung                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HELP.x.URL           | URL des Rückfalleintrags. „x“ gibt einen Index beginnend mit „0“ für jeden Menüeintrag an.                                      |
| HELP.x.MNI           | Menüname des Rückfalleintrags.                                                                                                  |
| HELP.x.<sprache>.URL | URL eines Menüeintrags für eine beliebige Sprache (für „<sprache>“ gelten die zweistelligen ISO-codes, z. B. „de“ für Deutsch.) |
| HELP.x.<sprache>.MNI | Menüname des Eintrags für eine beliebige Sprache.                                                                               |

**Beispiele**

Verwendung einer Platzhalter-URL und mehreren sprachabhängigen Einträgen:

HELP.0.URL = `http://host:port/html/help/{0}/custom/KI_HELP.htm`

HELP.0.MNI = KPI-Help

HELP.0.de.MNI = Kennzahlenhilfe

HELP.0.fr.MNI = L'aide de l'indicateur de performance

Verwendung von einem Eintrag und eigenen URLs für unterschiedliche Sprachen:

HELP.1.URL = `http://www.softwareag.com`

HELP.1.MNI = Software AG

HELP.1.de.URL = `http://www.softwareag.de`

HELP.1.fr.URL = `http://www.softwareag.fr`

Relative URLs:

HELP.2.URL = `/docs/customizing/index.html`

HELP.2.MNI = Customizing Overview

### 5.1.3.10 Initdb

Steuert die erste Phase der Datenbankinitialisierung. Die in der referenzierten XML-Datei angegebenen Sprachschlüssel bestimmen die Standardsprache und die möglichen Standardsprachen von PPM.

### 5.1.3.11 InitSystem

Steuert die zweite Phase der Datenbankinitialisierung, in der die Customizing-Dateien importiert werden. Die Datei ist abschnittsweise aufgebaut. Die Angaben eines Abschnitts werden als Argumente für intern durchgeführte Aufrufe des Konfigurationsprogramms **runppmconfig** verwendet. **XXX** entspricht einer fortlaufenden Nummerierung.

```
INIT_MODULE_XXX =  
INIT_MODULE_XXX_NAME = <Name>
```

Name der Konfigurationskomponente. Entspricht dem Argument **-command** des Tools **runppmconfig**.

```
INIT_MODULE_XXX_FILE = <Dateiname>
```

Zu verwendende XML-Datei.

### 5.1.3.12 PPM in ein SSO-Szenario mit Kerberos einbinden

Kerberos ist ein Authentifizierungsprotokoll, das eine gegenseitige Authentifizierung von Anwendungen in einem Netzwerk mit Hilfe einer Schlüssel- Kryptografie ermöglicht. PPM kann die Benutzeranmeldedaten des Betriebssystems (z. B. MS Windows) verwenden, um den Benutzer automatisch an PPM im Web-Browser anzumelden.

Um PPM in ein SSO-Szenario mit Kerberos einzubinden, müssen Sie die erforderlichen Parameter mithilfe des zentralen User Management konfigurieren. Die Parameter können Sie auf der Seite **Configuration** in der zentralen Benutzerverwaltung konfigurieren. Detaillierte Informationen zur Bedeutung und Konfiguration der Parameter erhalten Sie in der Online-Hilfe der zentralen Benutzerverwaltung.

#### KERBEROS-PARAMETER

Mithilfe folgender Einträge im zentralen User Management können Sie den Kerberos-Zugang konfigurieren.

- com.aris.umc.kerberos.active
- com.aris.umc.kerberos.config
- com.aris.umc.kerberos.debug
- com.aris.umc.kerberos.kdc
- com.aris.umc.kerberos.keyTab
- com.aris.umc.kerberos.realm
- com.aris.umc.kerberos.servicePrincipalName

Standardmäßig verwendet PPM die native SSPI-API von MS Windows®, um eine Kerberos-Authentifizierung durchzuführen. Falls die Verwendung der SSPI-API zu Inkompatibilitäten führt, können Sie für die Kerberos-Authentifizierung zur Java®-internen GSS-API wechseln.



Um die Java®-interne GSS-API zu verwenden, ändern Sie die Datei

**Kerberos\_settings.properties** und stellen den Parameter **DISABLE\_NATIVE\_PROVIDERS=** auf **true**.

Die Datei **Kerberos\_settings.properties** befindet sich im Ordner  
**<PPM-Installation>\server\bin\work\data\_ppm\config**.

### 5.1.3.13 Keyindicator

Steuert den Kennzahlenberechner. Nachfolgende Tabelle listet die Beschreibungen einer Auswahl der wichtigsten Schlüssel der Datei auf.

| Schlüssel                     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAX_STEP_COUNT                | Max. Anzahl von Iterationsschritten der Diagrammanzeige                                                                                                                                                                                                                     |
| MAX_TIME_<br>STEP_COUNT       | Max. Anzahl von Iterationsschritten der Dimension <b>Zeit</b>                                                                                                                                                                                                               |
| MAX_DATASET_<br>EXTENDER_SIZE | Wenn bei Kennzahlen des Ermittlertyps <b>NUM_KEYINDICATOR</b> und <b>FREQ_KEYINDICATOR</b> der Wert nicht ermittelt werden kann, wird die Ergebnismenge der Kennzahlenanfrage mit 0 angegeben. Ergebnismengen bis zu der hier angegebenen Größe werden berücksichtigt.      |
| USE_KI_CACHE                  | <b>true</b> aktiviert den Zwischenspeicher der vorberechneten Favoriten.                                                                                                                                                                                                    |
| AUTO_FILL_CACHE               | <b>true</b> stößt automatisches Füllen des Cache nach dem Löschen an (nur bei USE_KI_CACHE=true)                                                                                                                                                                            |
| FILL_CACHE_<br>DELAY_TIME     | Verzögerung in Millisekunden bis zum Beginn der Vorberechnung der Favoriten nach Beenden eines PPM-Datenimports.                                                                                                                                                            |
| KI_LRU_<br>CACHE_SIZE         | Anzahl der im Hauptspeicherbasierten LRU-Kennzahlen-Cache (Least-Recently-Used) gespeicherten Anfragen. Empfohlener Wert: <b>50</b> . Der Wert <b>0</b> schaltet diese Option aus.                                                                                          |
| EPK_LRU_<br>CACHE_SIZE        | Anzahl der im Hauptspeicherbasierten LRU-EPK-Cache gespeicherten EPK-Anfragen. Empfohlener Wert: <b>50</b> . Der Wert <b>0</b> schaltet diese Option aus.                                                                                                                   |
| DEFAULT_<br>LIMITPERC         | Vorgegebener Schwellenwert (in Proz.) für die Anzeige von Analyseergebnissen im Process-Mining-Assistenten, ab welchem ungünstige Abweichungen vom Kennzahlwert bzw. auffällige Schwankungsbreiten von Dimensionswerten angezeigt werden sollen. Standardwert: <b>10,0%</b> |

| Schlüssel                                    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFAULT_<br>RELEVANCEPERC                    | Vorgegebener Schwellenwert (in Proz.) hinsichtlich der Relevanz von Dimensionswerten für die Anzeige von Analyseergebnissen im Process-Mining-Assistenten, ab welchem Dimensionswerte angezeigt werden sollen.<br>Standardwert: <b>10,0%</b>                                    |
| DEFAULT_<br>NUMBEROFLINES                    | Max. Anzahl der Ergebniszeilen pro Prozesstyp im Process-Mining-Assistenten.<br>Standardwert: <b>15</b>                                                                                                                                                                         |
| DEFAULT_DIMENSION_LEVEL_DE<br>LIMITER_IN_URL | Trenner zwischen den Stufenwerten einer Dimension                                                                                                                                                                                                                               |
| ORGUNITS_MAX_STRING_LENGTH                   | Maximale Länge des Namens einer Organisationseinheit (Standardwert: <b>100</b> ); dieser wird in der Administrationskomponente von Organisationseinheiten verwendet.                                                                                                            |
| FAVORITE_CACHE_LOGFILE                       | Name der Log-Datei für die Favoritenberechnung; leer bedeutet dass das Log abgeschaltet ist (Standard).                                                                                                                                                                         |
| FAVORITE_CACHE_LOGFILE_THRESHOLD             | Minimale Ausführungszeit (in Sekunden) die ein Log bewirkt (Standard: <b>0</b> , alle Berechnungen werden geloggt). Ist FAVORITE_CACHE_LOGFILE nicht spezifiziert wird dieser Wert ignoriert.                                                                                   |
| FAVORITE_CACHE_LOGFILE_PARAMSET_THRESHOLD    | Minimale Ausführungszeit (in Sekunden) die ein zusätzliches Logging des zugrunde liegenden Paramsets bewirkt (Standard: <b>-1</b> , kein zusätzliches Logging). Ist FAVORITE_CACHE_LOGFILE nicht spezifiziert wird dieser Wert ignoriert.                                       |
| FAVORITE_CACHE_LOGFILE_LOG_CALCULATION_START | Wert <b>TRUE</b> oder <b>FALSE</b> . Bei TRUE wird jedes Mal ein Logeintrag geschrieben wenn ein Favoriten-Thread eine neue Berechnung startet.                                                                                                                                 |
| RETRIEVER_MAX_VARIANTS                       | Maximale Anzahl an Varianten, die an das PPM UI zurückgegeben werden. Der Wert wird in der Leiste <b>Varianten</b> angezeigt. Wird der Wert überschritten, werden alle weiteren Varianten zum Eintrag <b>Sonstige</b> in der Variantenleiste hinzugefügt.<br>Standardwert: 5000 |

| Schlüssel                         | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RETRIEVER_MAX_VARIANTS_QUERY_SIZE | <p>Maximale Anzahl an abgefragten Varianten. Wird der Wert überschritten, hält der Ermittler (Retriever) an und gibt eine Exception aus. Ist der Wert erhöht, erhöht sich der aktuelle Speicherverbrauch (New Generation) entsprechend der Anzahl der Anfragen.</p> <p>Standardwert: 50000</p> |

## ANZAHL DER SCHRITTE IN ABFRAGEERGEBNISSEN BEGRENZEN

Sie können ein Limit für die Anzahl der Schritte in Abfrageergebnissen festlegen.

Sie können die maximale Anzahl an Iterationsschritten erhöhen, indem Sie den Wert des Parameters **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS** in der Datei **AnalysisServer\_settings** angeben. Um bei Erreichen des Limits weiterhin Abfragen ausführen zu können, setzen Sie den Wert des Parameters **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_EXTENDED** als neues Limit. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, wird der temporäre Speicherbedarf (New Generation) für entsprechende Abfragen erhöht.

- RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_EXTENDED=50000
- RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT=1000000

Limit für die maximale Anzahl an Iterationsschritten.

Der PPM-Server prüft für jedes Paramset von PPM, MashZone NextGen usw., ob der Parameter **maxsteps** im Paramset angegeben ist und höher als der Wert von **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** ist. Ist der Wert des Parameters **maxsteps** höher als der Wert von **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT**, wird der Parameter **maxsteps** auf **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** gesetzt. Sobald der Wert von **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** während einer Abfrage erreicht wird, wird die Abfrage vom PPM-Server beendet.

Beachten Sie, dass der Parameter **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** nicht die Abfragen von **runppmcompress**, **runppmdelete** oder **runppmimport -keyindicator new** betrifft.

Der Wert von **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** gibt das absolute Limit an. Wenn z. B. der Wert von **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** niedriger als **RETRIEVER\_MAX\_VARIANTS\_QUERY\_SIZE** ist, bleibt **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_LIMIT** das absolute Limit. Dasselbe gilt für die Werte von **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS\_EXTENDED** und **RETRIEVER\_MAX\_ITERATION\_STEPS**.

### 5.1.3.14 Mail

Der im Schlüssel **EMAIL\_SERVER** angegebene Rechner (TCP/IP-Netzwerkname oder IP-Adresse) empfängt über SMTP-Protokoll die vom PPM-Server verschickten E-Mails.

Die im Schlüssel **EMAIL\_FROM** angegebene E-Mail-Adresse wird als Absenderadresse für folgende Arten von E-Mails verwendet:

1. Als Absenderadresse für E-Mails, welche von der Automation erzeugt werden
2. Als Absenderadresse für E-Mails, welche von der Reportautomatisierung erzeugt werden, wenn für den ausführenden Benutzer keine E-Mail Adresse gepflegt ist oder aus anderen Gründen keine E-Mail Adresse ermittelt werden kann
3. Als Absenderadresse für E-Mails, welche aus dem Modul **Maßnahmen** erzeugt werden, wenn für den ausführenden Benutzer keine E-Mail Adresse gepflegt ist oder aus anderen Gründen keine E-Mail Adresse ermittelt werden kann
4. Als Absenderadresse für E-Mails, welche von dem Programm **runppmanalytics** erzeugt werden, wenn für den ausführenden Benutzer keine E-Mail Adresse gepflegt ist oder aus anderen Gründen keine E-Mail Adresse ermittelt werden kann.

Die Schlüssel **FORMAT** und **STYLE** spezifizieren die in der Aktivitätentabelle und der Nachrichtentabelle zu verwendenden Formate. Diese müssen in der Datei

**Mail\_settings.properties** definiert sein.

```
REPORT_DETAIL_ACTIVITY_STYLE = null
REPORT_DETAIL_ACTIVITY_FORMAT = cpi_detail_html

REPORT_DETAIL_COMMENT_STYLE = null
REPORT_DETAIL_COMMENT_FORMAT = cpi_detail_html

REPORT_EMAIL_ACTIVITY_STYLE = null
REPORT_EMAIL_ACTIVITY_FORMAT = cpi_detail_plaintext

REPORT_EMAIL_COMMENT_STYLE = null
REPORT_EMAIL_COMMENT_FORMAT = cpi_detail_plaintext
```

Die beiden Schlüssel **REPORT\_EMAIL\_ACTIVITY\_TYPE** und **REPORT\_EMAIL\_COMMENT\_TYPE** geben das Format der erzeugten E-Mail an. Mögliche Werte sind **text/plain** für E-Mails in einfacher Textform und **text/html** für E-Mails im html-Format.

```
REPORT_EMAIL_ACTIVITY_TYPE = text/html
REPORT_EMAIL_COMMENT_TYPE = text/html
```

Im Schlüssel **EMAIL\_ATTACH\_RESULT** geben Sie an, ob und wie die mit einer Nachricht verknüpfte Analyse hinzugefügt wird. Zulässige Werte:

| Schlüsselwert | Bezeichnung                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| false         | Die verknüpfte Analyse wird nicht an die Nachricht angehängt. |

| Schlüsselwert | Bezeichnung                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline        | Die verknüpfte Analyse wird in die Nachricht eingebettet. Der Typ der Nachricht wird automatisch auf text/html gesetzt. |
| pdf           | Die verknüpfte Analyse wird der Nachricht als pdf-Datei angehängt.                                                      |

Die einer Nachricht hinzugefügte und verknüpfte Analyse wird über die jeweiligen, in den Schlüsseln **EMAIL\_INLINE\_STYLE** bzw. **EMAIL\_PDF\_STYLE** angegebenen Styles erzeugt. Im Schlüssel **SEND\_ANALYTICS\_EMAILS** geben Sie an, ob bei ungünstigen Abweichungen zusätzlich zum Erstellen einer CPI-Nachricht standardmäßig eine E-Mail versendet werden soll (Wert = **true**) oder nicht (Wert = **false**).

```
SEND_ANALYTICS_EMAILS = false
```

Für jeden Nachrichtentyp des Easy Mining (Frühwarn-, Planwert-, Alarmwert-, Auffälligkeits- und Ausreißeranalyse) kann man durch entsprechende Werte der folgenden Schlüssel festlegen, ob die Benachrichtigung per E-Mail (Schlüsselwert **EMAIL**), durch eine Nachricht im Modul **Verbesserungen** (Schlüsselwert **CPI**) oder beides (Schlüsselwert **CPI,EMAIL**) erfolgen soll.

```
TARGETVALUE_BEHAVIOUR=CPI
PROCESSMINING_BEHAVIOUR=CPI
ALARMVALUE_BEHAVIOUR=CPI
EARLYALERT_BEHAVIOUR=CPI
OUTLIER_BEHAVIOUR=CPI
```

Wenn Sie keinen Schlüsselwert angeben, wird eine Nachricht im Modul **Verbesserungen** erstellt und abhängig vom Wert des Schlüssels **SEND\_ANALYTICS\_EMAILS** zusätzlich eine Email verschickt (Wert = **true**) oder nicht (Wert = **false**). Wenn Sie einen Schlüsselwert angeben, wird die Angabe im Schlüssel **SEND\_ANALYTICS\_EMAILS** ignoriert.

### Warnung

Die Angaben der Werte **EMAIL** und **CPI** berücksichtigen die Groß-/Kleinschreibung. Falsche Angaben führen dazu, dass die entsprechende Aktion nicht ausgeführt wird.

## 5.1.3.15 RE (Relation Explorer)

Die Angaben in der Datei geben die Vorgabewerte der einzelnen Schlüssel wieder, die das Aussehen eines Relation Explorer-Diagrammes beeinflussen. Alle Parameter sind optional. Die Datei enthält ausführliche Kommentare, die die Auswirkung der Einträge beschreiben.

| Schlüssel         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFAULT_NODE_MODE | Knotendarstellungsmodus. Zulässige Werte:<br><b>COMPLETE_MODE</b> (OE in ARIS-Notation) oder<br><b>SIMPLE_NODE</b> (Knoten als farbig gefüllter Kreis).<br>Standardwert: <b>COMPLETE_MODE</b> |

| Schlüssel                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFAULT_NODE_SIZE           | Standardmäßiger Kreisdurchmesser (nur im Modus <b>SIMPLE_NODE</b> ) bei kennzahlunabhängiger Darstellung ( <b>DEFAULT_SELFEDGE_MODE=false</b> )                                                                                                                                                                                                                  |
| DEFAULT_EDGE_THICKNESS_MODE | Darstellung der Kantenstärke in Abhängigkeit von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dem proz. Anteil an ausgehenden Kanten (<b>OUTGOING_MODE</b>)</li> <li>- dem proz. Anteil an eingehenden Kanten (<b>INCOMING_MODE</b>)</li> <li>- dem absoluten Kennzahlwert (<b>VALUE_MODE</b>)</li> </ul> Darstellung einheitlicher Kantenstärken: <b>NONE_MODE</b> |
| DEFAULT_EDGE_VALUE_MODE     | Darstellung der Kantenwerte in Abhängigkeit von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dem proz. Anteil an ausgehenden Kanten (<b>OUTGOING_MODE</b>)</li> <li>- dem proz. Anteil an eingehenden Kanten (<b>INCOMING_MODE</b>)</li> <li>- dem absoluten Kennzahlwert (<b>VALUE_MODE</b>)</li> </ul> Keine Darstellung von Kantenwerten: <b>NONE_MODE</b>       |
| DEFAULT_EDGE_THICKNESS      | Kantenstärke bei einheitlicher Darstellung (nur im Modus <b>NONE_MODE</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEFAULT_EDGE_COLOR          | Kantenfarbe im RGB-Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEFAULT_NODE_COLOR          | Knotenfarbe im RGB-Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEFAULT_BACKGROUND_COLOR    | Hintergrundfarbe im RGB-Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEFAULT_SELFEDGE_MODE       | Visualisierung der internen Kommunikation eines Knotens (abhängig vom jeweiligen Kennzahlwert) anhand des Kreisdurchmessers (nur im Modus <b>SIMPLE_NODE</b> ).<br>Zulässige Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- true (anzeigen)</li> <li>- false (nicht anzeigen)</li> </ul>                                                                        |
| DEFAULT_EDGE_PIXEL_RANGE    | Wertebereich (Fließkommazahlen) für Kantenstärke in Pixeln (min., max.) bei abhängiger Darstellung (alle Modi außer <b>NONE_MODE</b> ), z. B.<br>DEFAULT_EDGE_PIXEL_RANGE=1,3,5                                                                                                                                                                                  |
| DEFAULT_NODE_PIXEL_RANGE    | Wertebereich für Kreisdurchmesser in Pixeln (min., max.) bei vom Kennzahlwert abhängiger Darstellung ( <b>DEFAULT_SELFEDGE_MODE=true</b> )                                                                                                                                                                                                                       |

| Schlüssel                | Bezeichnung                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNDER_WARNING_EDGE_COLOR | Kantenfarbe im RGB-Format für Kennzahlwerte, die besser als der gepflegte Warnwert (= Planwert 1 der Kennzahl) sind.           |
| WARNING_EDGE_COLOR       | Kantenfarbe im RGB-Format für Kennzahlwerte, die zwischen dem Warnwert (= Planwert 1) und dem Alarmwert (= Planwert 2) liegen. |
| ALARM_EDGE_COLOR         | Kantenfarbe im RGB-Format für Kennzahlwerte, die schlechter sind als der Alarmwert (= Planwert 2).                             |

## FARBANGABE IM RGB-FORMAT

Die Farbwerte werden als Helligkeitsstufen der drei Grundfarben **Rot**, **Grün** und **Blau** angegeben (Farb-Triple). Die Angabe erfolgt durch drei ganze Zahlen zwischen 0 und 255 (entspricht 256 Stufen). Der erste Wert gibt die Abstufung des Rotanteils, der zweite die Abstufung des Grünanteils und der dritte Wert die Abstufung des Blauanteils an. 0 entspricht der geringsten und 255 der höchsten Helligkeitsstufe eines Grundfarbwertes. Grautöne entstehen durch gleichwertige Abstufungsangaben, z. B. 240,240,240.

### Beispiele

| Farbe       | RGB-Format  |
|-------------|-------------|
| Schwarz     | 0,0,0       |
| Dunkelgrau  | 64,64,64    |
| Sattes rot  | 255,0,0     |
| Sattes grün | 0,255,0     |
| Sattes blau | 0,0,255     |
| Braun       | 165,44,42   |
| Gold        | 255,215,0   |
| Hellgrau    | 240,240,240 |
| Weiß        | 255,255,255 |

### 5.1.3.16 RMI-Server

Die Angaben in dieser Datei konfigurieren den Datenaustausch über das RMI-Protokoll.

Der Schlüssel **RMIObjectsPort** bestimmt die vom PPM-Mandantenserver verwendete Port-Nummer. Vom PPM-Mandantenserver erzeugte RMI-Objekte werden mit dieser Port-Nummer an der RMI-Registry angemeldet.

Mit dem Schlüssel **RMIObjectsPortAnalysisServer** wird die Port-Nummer angegeben, über die der Analyseserver kommuniziert.

Der Schlüssel **RMIConnectionFactory** bestimmt die Art des RMI-Datenaustausches.

| Wert                                                     | Beschreibung                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| com.idsscheer.ppm.rmi.compress.ZCompressionSocketFactory | Komprimierter RMI-Datenaustausch (PPM-Default) |
| com.idsscheer.ppm.rmi.ZDefaultSocketFactory              | RMI-Datenaustausch im Klartext                 |
| Kein Wert                                                | Native RMI-Kommunikation <b>default</b>        |

Wenn die TLS-Verschlüsselung eingeschaltet wurde (Schlüssel **UseSSL=true** in der Datei **Registry\_settings.properties**), wird der Schlüssel **RMIConnectionFactory** ignoriert und als RMI-ConnectionFactory automatisch die **ZSSLConnectionFactory** verwendet.

### 5.1.3.17 Report

Die mehrstufigen Schlüssel unterscheiden die unterschiedlichen Ausgabeformate der PPM-Report-Komponente. Auf Basis des Verzeichnisses **report** im Mandantenkonfigurationsverzeichnis sind für jedes Ausgabeformat spezifische Definitionsdateien referenziert. Die Schlüssel sind in der Datei mit Kommentaren versehen.

| Schlüssel               | Wert    | Bezeichnung                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editor.showInfoMessages | Boolean | Standardwert ist FALSE<br>Zeigt nach dem Öffnen und dem Speichern einer Exportdefinition einen Hinweisdialog an, wenn der Wert auf TRUE gesetzt wurde. |
| editor.execute.autosave |         | Standardwert ist TRUE<br>Wenn der Wert auf TRUE gesetzt wurde, wird die Exportdefinition vor dem Ausführen automatisch gespeichert.                    |



| Schlüssel              | Wert | Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mnemonic_date_timezone |      | Standardwert ist GMT+0:00<br><br>Mit dieser Einstellung kann die Zeitzone geändert werden für das Datenfeld <b>Datum</b> . Diese Einstellung gilt nur für den Export. |

## EXPORTFORMATE DEFINIEREN

Die in PPM wählbaren Exportformate werden in dem Schlüssel **exportformats** definiert. Standardmäßig stehen für Exportdefinitionen die Formate **XML**, **CSV** und **CSVF** zur Verfügung und sind im Dialog **Exporteigenschaften** wählbar.

Zu jedem Format existiert ein Satz von Einstellungen, die für ein neues Format kopiert und entsprechend angepasst werden müssen.

Die Werte des Schlüssels müssen in Großbuchstaben angegeben sein.

## AUSGABEVERZEICHNIS DER REPORTAUTOMATISIERUNG

Der Schlüssel **reportautomation.result\_directory** gibt ein Verzeichnis an (standardmäßig: <Installationsverzeichnis>/ppm/server/bin/work/data\_ppm/reportautomation), in dem die Ergebnisse der Reportautomatisierung abgelegt werden. Für jeden Mandanten wird jeweils ein eigenes Unterverzeichnis stellt.

## LOKALISIERUNG VON E-MAIL-TEXTEN

Der Schlüssel **reports.resource\_directory** gibt ein Verzeichnis an (standardmäßig: <Installationsverzeichnis>\ppm\server\bin\work\data\_ppm\config\<client>\report\resources), in dem sprachabhängige Resource-Dateien der E-Mail-Texte abgelegt sind. Das Namensmuster dieser Dateien ist folgendes: **report\_resource\_<Sprachkürzel>.xml**, z. B. **report\_resource\_en.xml**.

In verschiedenen kontextspezifischen XML-Strukturelementen sind die Texte im Feld **PCDATA** der jeweiligen XML-Elemente **resourceelement** angegeben. Im Attribut **name** des XML-Elementes **resourceelement** ist der Kontext des entsprechenden Textes angegeben.

E-Mail-Texte für noch nicht unterstützte Sprachen können effizient erstellt werden, indem die vorhandene Datei **report\_resource\_en.xml** kopiert und entsprechend dem Sprachkürzel des gewünschten Landes umbenannt wird (z. B. **report\_resource\_es.xml** für Spanisch). Alle im Feld **PCDATA** angegebenen Texte dieser neu erzeugten Resource-Datei können anschließend durch Bearbeiten in einem Texteditor in die gewünschte Landessprache übersetzt werden.

## LOKALISIERUNG VON CPI-TEXTEN

Oberflächentexte und E-Mail-Texte, die Ausgaben bestimmter von PPM übergebener Werte enthalten (z. B. Plan- und Kennzahlenwerte), kann man anpassen. Dazu gibt man bestimmte XML-Kindelemente im XML-Element **cpiresource** der Datei **report\_resource.xml** an. Im XML-Attribut **name** dieser Kindelemente wird die interne Resource-ID angegeben, die dann durch den im Feld **PCDATA** angegebenen Text überschrieben wird:

```
<resourceelement name="<Resource-ID>"><Text></resourceelement>
```

Beispiel (Auszug report\_resource.xml)

```
<resource>
...
  <cpiresource>
...
    <resourceelement name="state">Status</resourceelement>
...

```

## FRÜHWARNÜBERPRÜFUNG

### TOPIC: BETREFF

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZEarlyAlertChecker.subject.STR                     |
| Variable {0} | Frühwarndimension                                  |
| Variable {1} | Prozesstyp                                         |
| Text         | Kritische Prozessinstanzen bezüglich "{0}" ("{1}") |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZEarlyAlertChecker.message.exceeding_non_tv.warn_not_set.STR                                                      |
| Variable {0} | Prozesstypgruppe                                                                                                  |
| Variable {1} | Frühwarndimension                                                                                                 |
| Text         | Unter der Prozesstypgruppe "{0}" wurden für die Frühwarndimension(en) "{1}" kritische Prozessinstanzen ermittelt. |

### TOPIC: NACHRICHTENTEXTE

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Resource-ID | ZEarlyAlertChecker.message.clickHere.STR |
| Text        | Klicken Sie hier:                        |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Resource-ID | ZEarlyAlertChecker.message.Information.STR |
|-------------|--------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Text | Hinweis: Es traten Probleme bei der Verbindung zum System auf. Dadurch wurden wahrscheinlich nicht alle Prozessinstanzen bei der Überprüfung berücksichtigt. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZEarlyAlertChecker.message.MessageDetails.STR                                                                   |
| Text        | Details entnehmen Sie bitte folgender Meldung bzw. setzen Sie sich mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung: |

## PLANWERTÜBERPRÜFUNG

### TOPIC: BETREFF

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZPlannedValueAnalyticManager.subject.under_tv.STR   |
| Variable {0} | Kennzahl                                            |
| Variable {1} | Prozesstyp                                          |
| Text         | Planwertunterschreitung für Kennzahl "{0}" (" {1}") |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZPlannedValueAnalyticManager.subject.over_tv.STR   |
| Variable {0} | Kennzahl                                           |
| Variable {1} | Prozesstyp                                         |
| Text         | Planwertüberschreitung für Kennzahl "{0}" (" {1}") |

### TOPIC: NACHRICHTENTEXTE

Die nachfolgend beschriebenen Resource-ID / Textzuordnungen verwenden jeweils folgende Variablen:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Variable {0} | Istwert   |
| Variable {1} | Alarmwert |
| Variable {2} | Warnwert  |

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.message.exceeding_warn1.over_tv.STR                       |
| Text        | Planwert 1 ({2}) wurde überschritten. Der Istwert beträgt {0}. Planwert 2 beträgt {1}. |

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.message.exceeding_warn1.under_tv.STR                       |
| Text        | Planwert 1 {{2}} wurde unterschritten. Der Istwert beträgt {0}. Planwert 2 beträgt {1}. |

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.message.exceeding_warn2.over_tv.warn_set.STR              |
| Text        | Planwert 2 {{1}} wurde überschritten. Der Istwert beträgt {0}. Planwert 1 beträgt {2}. |

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.message.exceeding_warn2.under_tv.warn_set.STR              |
| Text        | Planwert 2 {{1}} wurde unterschritten. Der Istwert beträgt {0}. Planwert 1 beträgt {2}. |

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.message.exceeding_warn2.over_tv.warn_not_set.STR                    |
| Text        | Planwert 2 {{1}} wurde überschritten. Der Istwert beträgt {0}. Planwert 1 wurde nicht definiert. |

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.message.exceeding_warn2.under_tv.warn_not_set.STR                    |
| Text        | Planwert 2 {{1}} wurde unterschritten. Der Istwert beträgt {0}. Planwert 1 wurde nicht definiert. |

#### TOPIC: TEXT FÜR DEN FILTER DER PLANWERTDEFINITION

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZPlannedValueAnalyticManager.filter.STR                  |
| Text        | Die Planwertdefinition bezieht sich auf folgende Filter: |

## ALARMWERTÜBERPRÜFUNG

#### TOPIC: BETREFF

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZAlarmValueAnalyticManager.subject.under_tv.STR |
| Variable {0} | Frühwarndimension                               |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Variable {1} | Prozesstyp                                           |
| Text         | Alarmwertunterschreitung für Kennzahl "{0}" (" {1}") |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZAlarmValueAnalyticManager.subject.over_tv.STR      |
| Variable {0} | Frühwarndimension                                   |
| Variable {1} | Prozesstyp                                          |
| Text         | Alarmwertüberschreitung für Kennzahl "{0}" (" {1}") |

#### TOPIC: NACHRICHTENTEXTE

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZAlarmValueAnalyticManager.message.exceeding_alarm.under_tv.warn_not_set.STR |
| Variable {0} | Alarmwert                                                                    |
| Text         | Der Alarmwert "{0}" wurde unterschritten.                                    |

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZAlarmValueAnalyticManager.message.exceeding_alarm.over_tv.warn_not_set.STR |
| Variable {0} | Alarmwert                                                                   |
| Text         | Der Alarmwert "{0}" wurde überschritten.                                    |

### PROCESS MINING

#### TOPIC: BETREFF

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Resource-ID | ZProcessMiningAnalyticManager.subject.STR    |
| Text        | Auffälligkeiten von Process Mining ermittelt |

#### TOPIC: NACHRICHTENTEXTE

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID | ZProcessMiningAnalyticManager.message.exceeding_non.non_tv.warn_not_set.STR |
| Text        | Das Process Mining hat Auffälligkeiten ermittelt.                           |

### AUSREIBERANALYSE

#### TOPIC: BETREFF

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Resource-ID  | ZOutlierAnalyticManager.subject.STR |
| Variable {0} | Kennzahl                            |

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Variable {1} | Prozesstyp                                            |
| Text         | Ausreißer wurden gefunden für Kennzahl "{0}" (" {1}") |

#### TOPIC: NACHRICHTENTEXTE

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZOutlierAnalyticManager.message.exceeding_non.over<br>_tv.warn_not_set.STR     |
| Variable {0} | Grenzwert                                                                      |
| Text         | Die Ausreißeranalyse hat Ausreißer für den Grenzwert<br>größer "{0}" gefunden. |

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Resource-ID  | ZOutlierAnalyticManager.message.exceeding_non.und<br>er_tv.warn_not_set.STR     |
| Variable {0} | Grenzwert                                                                       |
| Text         | Die Ausreißeranalyse hat Ausreißer für den Grenzwert<br>kleiner "{0}" gefunden. |

### 5.1.3.18 Server

Mit den Angaben in dieser Datei werden Einstellungen des PPM-Servers vorgenommen. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten auf:

| Schlüssel                                      | Wert     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRINT_STACKTRACE_<br>ON_EXCEPTION              | Schalter | Wird verwendet, um im Fehlerfall zusätzliche interne<br>Details zu Fehlermeldungen zu erhalten. TRUE aktiviert<br>die erweiterte Ausgabe von Fehlermeldungen<br>(„Stacktraces“).<br>Standardwert: <b>FALSE</b> |
| ANALYSIS_SERVER_<br>CONNECT_RETRY_<br>INTERVAL | Zahl     | Anzahl der Millisekunden, die der PPM-Server bei<br>fehlgeschlagenem Verbindungsaufbau zum<br>Analyseserver wartet, bevor er einen erneuten<br>Versuch startet.<br>Standardwert: <b>1500</b>                   |

| Schlüssel                                   | Wert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANALYSIS_SERVER_<br>MAX_CONNECT_<br>RETRIES | Zahl | Maximale Anzahl der Verbindungsversuche zwischen PPM und Analyseserver, bevor ein bis dato fehlgeschlagener Verbindungsaufbau generell abgebrochen wird.<br>Standardwert: <b>120</b>                              |
| ENCODING                                    | Text | Legt die Zeichensatzkodierung exportierter XML-Dateien fest.<br>Zulässige Werte: <b>ISO-8859-1, UTF-8</b><br>Dieser Wert wird durch das Mandanten-Setup gesetzt und darf nachträglich nicht mehr geändert werden. |
| PREV_PERIOD.<br>TOLERANCE<br>_IN_PERCENT    | Zahl | Prozentuale Toleranz, innerhalb derer Vergleichswerte als gleich dem Kennzahlwert gewertet werden. Wird in der EPK-Ansicht zur Darstellung von Trends verwendet.<br>Standardwert: <b>1</b>                        |
| SUBSERVER_RETRY_<br>WAIT_TIME               | Zahl | Anzahl der Millisekunden, die der Master bei fehlgeschlagenem Verbindungsaufbau zum Sub-Server wartet, bevor er einen erneuten Verbindungsversuch startet.<br>Standardwert: <b>10000</b>                          |
| SUBSERVER_MAX_<br>CONNECT_RETRIES           | Zahl | Maximale Anzahl der Verbindungsversuche von Master zu Sub-Server, bevor ein bis dato fehlgeschlagener Verbindungsaufbau generell abgebrochen wird.<br>Standardwert: <b>10</b>                                     |
| SUBSERVER_RETRY_<br>WAIT_TIME               | Zahl | Wartezeit in Millisekunden, nach der ein erneuter Verbindungsversuch zum Sub-Server gestartet wird.<br>Standardwert: <b>10000</b>                                                                                 |
| SERVER_MODE                                 | Text | Bestimmt die Betriebsart des Servers. Zulässige Werte: <b>STANDALONE, SUBSERVER, MASTER</b><br>Dieser Wert wird durch das Mandanten-Setup gesetzt.                                                                |

| Schlüssel                                        | Wert     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS_DISABLE_CERTIFICATE_AUTHORITY_VERIFICATION | Schalter | <p><b>True</b> schaltet die Prüfung der Zertifizierungsstelle</p> <p>Vorgabewert: <b>false</b>.</p> <p>Wenn der Schlüssel fehlt oder einen beliebigen anderen Wert besitzt, gilt der Standardfall und die Prüfung erfolgt strikt.</p> <p>Ist die Prüfung deaktiviert, dann wird bei sämtlichen https- Verbindungen zwischen dem PPM-Server und anderen Hosts auf die Prüfung der Zertifizierungsstelle verzichtet. Dies gilt nicht nur für Verbindungen zu Zentrale Benutzerverwaltung.</p> <p>Die RMI-Verbindung wird von diesen Einstellungen nicht beeinflusst.</p> <p>Weitere Informationen zur HTTPS-Unterstützung finden sich im Handbuch <b>PPM Operation Guide</b>.</p> |
| HTTPS_DISABLE_CERTIFICATE_HOSTNAME_VERIFICATION  | Schalter | <p><b>True</b> schaltet die Prüfung des Host-Names ab, wenn bei der TLS-Kommunikation die Hostname-Validierung des Zertifikats entfallen soll.</p> <p>Vorgabewert: <b>false</b>.</p> <p>Wenn der Schlüssel fehlt oder einen beliebigen anderen Wert besitzt, gilt der Standardfall und die Prüfung erfolgt strikt.</p> <p>Dieser Eintrag gilt für alle https-Verbindungen.</p> <p>Die RMI-Verbindung wird von diesen Einstellungen nicht beeinflusst.</p> <p>Weitere Informationen zur HTTPS-Unterstützung finden sich im Handbuch <b>PPM Operation Guide</b>.</p>                                                                                                              |
| LANGUAGE                                         | Text     | <p>Sprache, mit der der PPM-Server betrieben werden soll (nach ISO 639-1; wenn die angegebene Sprache vom Mandanten nicht unterstützt wird, so wird die Standardsprache des Mandanten verwendet)</p> <p>Standardwert: „" (nicht gesetzt)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| QUERY_CONNECTION_POOL_SIZE                       | Zahl     | <p>Größe des Query Connection Pool für Anfragen (&gt; 0).</p> <p>Standardwert: <b>16</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Schlüssel                        | Wert     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USER_ADMIN_LIST_LIMIT            | Zahl     | Anzahl der maximal angezeigten Benutzer in der Benutzerverwaltung bei Verwendung von LDAP (Legacy oder UMC)<br>Standardwert: <b>100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRIORITY_FREQUENCY_QUERY         | Zahl     | Priorität der Häufigkeitsanfragen (Ganzzahl $\geq 0$ ). Kleinere Werte haben höhere Priorität.<br>Standardwert: <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REPORT_TOKEN_TIMEOUT             | Zahl     | Maximale Laufzeit (in Sekunden) für Report-Sessions (UMC).<br>Standardwert: <b>604800</b> (60*60*24*7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMPORT_TOKEN_TIMEOUT             | Zahl     | Maximale Laufzeit (in Sekunden) für Import- und Interne-Sessions (UMC).<br>Standardwert: <b>604800</b> (60*60*24*7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UMC_SESSION_REFRESH              | Zahl     | Erweiterung des Ablaufzeitpunkts (Timeout) der UMC-Session. Wird mit dem in der UMC festgelegten Wert (Standard: 60 Sekunden) multipliziert.<br>Standardwert: <b>15</b><br>(somit 15 * 60 Sekunden = 15 Minuten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| COMPARE_MASTER_SUBSERVER_CONFIGS | Schalter | Gibt an ob die Konfiguration zwischen dem Master und den Sub-Servern verglichen wird. Der Parameter ist nur relevant in der Betriebsart <b>MASTER</b> . Mögliche Werte <b>TRUE</b> oder <b>FALSE</b> .<br><br>Die Standardeinstellung <b>TRUE</b> bewirkt einen Vergleich der Konfiguration des Masters mit der Konfiguration der Sub-Server. Bei unterschiedlicher Konfiguration wird der jeweilige Sub-Server nicht mit dem Master verbunden.<br><br>Die Einstellung <b>FALSE</b> kann zu fehlerhaftem und unvorhersehbarem Verhalten führen, und sollte ausschließlich nach Anweisung durch die Software GmbH gesetzt werden! |
| HTTP_PORT                        | Zahl     | Gibt die Port-Nummer an, mittels der der Load Balancer mit dem PPM-Server kommuniziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Schlüssel                           | Wert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB_SERVICE_SESSION_TIMEOUT         | Zahl | Gültigkeitsdauer in Millisekunden bis zum Ablauf einer Verbindung. Wenn während dieser Zeitspanne keine Kommunikation mit dem Server stattfindet, wird der Benutzer abgemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEB_SERVICE_SESSION_TIMEOUT_RENEWAL | Zahl | Zeitspanne in Millisekunden, in der ein angemeldeter Client dem Server zum Erhalt der Session ein Ping-Signal sendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| WEB_SERVICE_MIN_THREADS             | Zahl | Minimale Anzahl der Threads für Webservice-Anfragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEB_SERVICE_THREAD_IDLE_TIMEOUT     | Zahl | Maximale Dauer eines inaktiven Threads. Nach Ablauf der Dauer ohne Aktivität wird der Thread beendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| WEB_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT         | Zahl | Maximale Wartezeit auf eine Antwort des Servers. Wenn eine Anfrage an den Server länger dauert, als die in diesem Wert angegebene Dauer, schickt der Server einen Timeout an den Client, damit der Client das Ergebnis erneut anfragen kann. Dieser Wert muss kleiner sein, als die Abbruchzeit zwischen den vorgeschalteten Load Balancern und dem Mandantenserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROXY_TIMEOUT                       | Zahl | <p>Die Zeitüberschreitung für die Verbindung zwischen dem Load Balancer und dem PPM-Server.</p> <p>Entspricht der in Parameter angegebenen Zeitüberschreitung zwischen dem Load Balancer und dem PPM-Server.</p> <p><code>plugin.mod_proxy.app.ppmserver.directive.common.ProxyPass</code> der Load Balancer-Konfiguration</p> <p>Einige Umgebungen (etwa AWS) erzwingen eine maximale Anforderungszeit. Dieser Wert sollte etwas kürzer als die erzwungene Zeit sein.</p> <p>Der Standardwert ist 180 Sekunden.</p> <p>Dieser Parameter kann von Serverkomponenten verwendet werden, die eine Zeitüberschreitung für eine Webanforderung benötigen, jedoch nicht auf die Load Balancer-Konfiguration zugreifen können oder wollen.</p> |

Während des Mandanten-Setup des Master-Servers werden alle Sub-Server angegeben, die der Master verwenden soll. Die Angaben werden in den folgenden Einträgen gespeichert (X ist Platzhalter für die Nummer eines Sub-Servers, Wertebereich 1-64):

| Schlüssel            | Wert | Beschreibung                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBSERVER.X.URL      | URL  | Registry-URL, über die der Sub-Server angesprochen wird                                                                                                                          |
| SUBSERVER.X.CLIENT   | Text | Name des Mandanten                                                                                                                                                               |
| SUBSERVER.X.USER     | Text | Name des PPM-Benutzers, unter dessen Kennung sich der Master-Server mit dem Sub-Server verbindet                                                                                 |
| SUBSERVER.X.PASSWORD | Text | Verschlüsseltes Kennwort des PPM-Benutzers                                                                                                                                       |
| PIKI_SUBSERVER       | Zahl | Bestimmt den Sub-Server (Wert entspricht der Nummer des Sub-Servers), der die Kennzahlreihen für die Dateneingabe prozessinstanzunabhängiger Kennzahlen im PPM-Frontend enthält. |

Zur Kommunikation des Master-Servers mit den Sub-Servern soll ein Systemadministrator-Benutzer verwendet werden. Dadurch ist sichergestellt, dass der Master-Server mit allen Systemberechtigungen auf die Sub-Server zugreifen kann.

Die Daten für prozessinstanzunabhängige Kennzahlreihen sollten immer auf dem unter PIKI\_SUBSERVER angegebenen Sub-Server importiert werden.

### Warnung

Das Verteilen von Daten einer prozessinstanzunabhängigen Kennzahlenreihe auf mehrere Sub-Server kann zu falschen Ergebnissen führen.

## ABFRAGE-MONITORING

Sie können die Einstellungen für das **Abfrage-Monitoring**-Trace-Modul ("TRACE.MON") in der Datei **Server\_log\_settings** festlegen.

Sie können für die Abfrage-Warnung ein Limit in Sekunden einstellen. Wenn die Laufzeit einer Abfrage über das Limit hinausgeht, wird eine Meldung mit der Laufzeit dieser Abfrage aufgezeichnet.

- Standard: 240 Sekunden
- TRACE\_MON\_QUERY\_TIME=240

### 5.1.3.19 Server\_Log

Mit den Angaben in dieser Datei werden die Einstellungen für die Systemmeldungen des PPM-Servers vorgenommen.

Detaillierte Informationen erhalten Sie im Handbuch **PPM Operation Guide**.

### 5.1.3.20 Sysmon

Für den Systemmonitormandanten werden folgende Einstellungen gesetzt.

| Schlüssel                | Wert     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERATE_EVENT_XML       | Schalter | Wird verwendet, um während des PPM-Imports Event-Dateien für den Systemmonitormandanten zu erzeugen. TRUE aktiviert die Erzeugung.<br>Standardwert: FALSE                                                                      |
| PPM_EVENT_DIR            | Text     | Speicherort für die generierten Event-Dateien.<br>Standardwert: <Installationsverzeichnis>/ppm/server/bin/work/data_ppm/custom/sysmon/data/Sysmon Data                                                                         |
| CHECK_DB_STATUS          | Schalter | Abfragen des DB-Status bei bestimmten Messpunkten. TRUE kann die Performance negativ beeinflussen.<br>Standardwert: FALSE                                                                                                      |
| ATTR_AT_PPM_CUSTOM<br>ER | Text     | Benutzerdefinierte Attribute können mit dem Präfix <b>ATTR_</b> spezifiziert werden. Diese werden an jedes Event kopiert. Diese Attribute müssen im Customizing gepflegt werden und es muss ein Mapping dafür erstellt werden. |

### 5.1.3.21 Vorlagen

Für Reporte werden folgende Einstellungen gesetzt:

| Teilschlüssel    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BaseDirectory    | Verzeichnis mit den jeweiligen Definitionsdateien (Zugriff über das Dateisystem). Der Systembenutzer, der die PPM-Software ausführt, benötigt in diesem Verzeichnis die Zugriffsart <b>Vollzugriff</b> . |
| BaseURL          | Gibt den URL-Zugriff für Reporte über FILE auf das unter BaseDirectory angegebene Verzeichnis an.                                                                                                        |
| Filter           | Dateierweiterung von Reportdefinitionsdateien.                                                                                                                                                           |
| Mashzone.BaseURL | Sprungziel für MashZone NextGen                                                                                                                                                                          |
| Mashzone.UseSSO  | Single-Sign-On für MashZone NextGen. Einzig möglicher Wert: SAML                                                                                                                                         |

Das Basisverzeichnis und die Basis-URL werden von den Templates, also von den angemeldeten Reporten, benötigt.

Die Basis-URL für die Reporte muss nur der Vollständigkeit halber angegeben werden.

## 6 Rechtliche Informationen

### 6.1 Dokumentationsumfang

Die zur Verfügung gestellten Informationen beschreiben die Einstellungen und Funktionalitäten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig waren. Da Software und Dokumentation verschiedenen Fertigungszyklen unterliegen, kann die Beschreibung von Einstellungen und Funktionalitäten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Informationen über solche Abweichungen finden Sie in den mitgelieferten Release Notes. Bitte lesen und berücksichtigen Sie diese Datei bei Installation, Einrichtung und Verwendung des Produkts.

Wenn Sie das System technisch und/oder fachlich ohne die von Software GmbH angebotenen Service-Leistungen installieren möchten, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich des zu installierenden Systems, der Zielthematik sowie der Zielsysteme und ihren Abhängigkeiten untereinander. Aufgrund der Vielzahl von Plattformen und sich gegenseitig beeinflussender Hardware- und Softwarekonfigurationen können nur spezifische Installationen beschrieben werden. Es ist nicht möglich, sämtliche Einstellungen und Abhängigkeiten zu dokumentieren.

Beachten Sie bitte gerade bei der Kombination verschiedener Technologien die Hinweise der jeweiligen Hersteller, insbesondere auch aktuelle Verlautbarungen auf deren Internet-Seiten bezüglich Freigaben. Für die Installation und einwandfreie Funktion freigegebener Fremdsysteme können wir keine Gewähr übernehmen und leisten daher keinen Support. Richten Sie sich grundsätzlich nach den Angaben der Installationsanleitungen und Handbücher der jeweiligen Hersteller. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Herstellerfirma.

Falls Sie bei der Installation von Fremdsystemen Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre lokale Software GmbH-Vertriebsorganisation. Beachten Sie bitte, dass solche Hersteller- oder kundenspezifischen Anpassungen nicht dem Standard-Softwarepflege- und Wartungsvertrag der Software GmbH unterliegen und nur nach gesonderter Anfrage und Abstimmung erfolgen.

### 6.2 Support

Bei Fragen zu speziellen Installationen, die Sie nicht selbst ausführen können, wenden Sie sich an Ihre lokale Software GmbH-Vertriebsorganisation (<https://www.softwareag.com/corporate/company/global/offices/default.html>). Detaillierte Informationen und Support erhalten Sie auf unserer Website.

Mit einem gültigen Support-Vertrag erreichen Sie den **Global Support ARIS** unter: **+800 ARISHELP**. Sollte diese Nummer von Ihrem Telefonanbieter nicht unterstützt werden, erhalten Sie weitere Informationen in unserem Global Support Contact Directory.

### ARIS COMMUNITY

Hier finden Sie Informationen, Fachartikel, Problemlösungen, Videos und können sich mit anderen ARIS-Nutzern austauschen. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie sich bei der ARIS Community anmelden.

### SOFTWARE GmbH EMPOWER PORTAL

Dokumentation finden Sie auf der Dokumentations-Website der Software GmbH (<https://docs.aris.com/>). Zum Zugriff auf die Seite sind Anmeldedaten für die Produktsupport-Website **Empower** der Software GmbH erforderlich. Wenn Sie für **Empower** noch kein Konto haben, senden Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen sowie der Firmen-E-Mail-Adresse an [empower@softwareag.com](mailto:empower@softwareag.com) und beantragen Sie ein Konto.

Auch ohne Konto haben Sie die Möglichkeit, zahlreiche Links auf der TECHcommunity-Website zu nutzen. Bei Fragen rufen Sie uns über die lokale oder kostenlose Nummer für Ihr Land an, die Sie in unserem Global Support Contact Directory finden.

### TECHCOMMUNITY

Auf der **TECHcommunity**-Website finden Sie Dokumentationen und andere technische Informationen:

- Nutzen Sie die Online-Diskussionsforen, die von Experten der Software GmbH moderiert werden, um Fragen zu stellen, Best Practices zu diskutieren und zu erfahren, wie andere Kunden die Technologie der Software GmbH verwenden.
- Sehen Sie sich Beiträge, Codebeispiele, Demos und Tutorials an.
- Hier finden Sie auch Links zu externen Websites, auf denen über offene Standards und Web-Technologie diskutiert wird.
- Greifen Sie auf die Produktdokumentation zu, wenn Sie über **TECHcommunity**-Zugangsdaten verfügen. Anderenfalls müssen Sie sich registrieren und **Dokumentation** als Interessengebiet angeben.

### EMPOWER (ANMELDUNG ERFORDERLICH)

Sollten Sie ein Konto für **Empower** haben, nutzen Sie folgende Websites für detaillierte Informationen oder Support:

- Die Website Software GmbH Empower Product Support bietet Ihnen Produktinformationen.
- Wenn Sie Informationen zu Fixes erhalten und frühzeitige Warnungen, Fachbeiträge und Artikel der Wissensdatenbank lesen möchten, besuchen Sie das Knowledge Center.
- Sobald Sie ein Konto haben, können Sie Support-Vorfälle über den eService-Bereich von Empower online öffnen.
- Unter Products können Sie Feature- und Verbesserungsvorschläge einreichen, Informationen zur Produktverfügbarkeit erhalten sowie Produkte herunterladen.

## SOFTWARE GmbH MANAGED LEARNINGS

Mehr Informationen und Schulungen zum Lernen via Laptop, Tablet oder Smartphone erhalten. Erhalten Sie mit den Expertenschulungen von Software GmbH die Informationen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen und führen Sie jedes Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss.

Wenn Sie noch kein Konto haben, melden Sie sich als Kunde oder als Partner an.